

NCH Software

Debut Video-Aufnahme-Programm

Dieses Handbuch wurde zur Verwendung mit dem folgenden Programm erstellt:

Debut Video-Aufnahme-Programm Version 7.xx

Technischer Support

Bei Anwendungsproblemen mit Debut Video-Aufnahme-Programm lesen Sie bitte zunächst das entsprechende Hilfethema durch, bevor Sie sich an den Support wenden. Wird Ihr Problem in dieser Anleitung nicht behandelt, besuchen Sie bitte unseren up-to-date Debut Video-Aufnahme-Programm technischen Online Support

www.nchsoftware.com/capture/de/support.html.

Hilft auch das nicht weiter, können Sie mit uns unter den dort angegebenen Adressen Kontakt aufnehmen.

Vorschläge zur Software

Darüber hinaus sind wir dankbar für alle Anregungen und Verbesserungsvorschläge für Debut Video-Aufnahme-Programm sowie Ideen für weitere Audio-Anwendungen. Bitte senden Sie uns eine Email an www.nch.com.au. Viele unserer Softwareprojekte basieren auf solchen Vorschlägen von Anwendern wie Ihnen.

Debut Video-Aufnahme-Programm

Inhalt

Über das Debut Video-Aufnahme-Programm.....	3
Hinweise zur Hauptansicht.....	5
Befehlszeilenoptionen.....	8
Aufnahmen suchen und abspielen.....	10
Video auf YouTube teilen.....	13
Video auf Flickr teilen.....	14
Video mit Vimeo teilen.....	15
Video über Dropbox teilen.....	16
Video mit Google Drive teilen.....	17
Optionen.....	18
Systemweite Tastenkombinationen: Übersicht.....	19
Systemweite Tastenkombinationen: Neue Tastenkombination hinzufügen / Tastenkombinationen-Befehl ändern.....	20
Einstellungen von Textbeschriftungen.....	21
Farb- und Videoeffekte.....	22
Green Screen-Effekt.....	23
Auswahltool.....	24
Mauscursor folgen und Zoomoptionen.....	26
Kamerageräteinstellungen.....	27
Schnellaufnahme.....	28
Spielaufnahmemodus.....	29
NCH Software Produktpalette.....	30
Google Autorisierungsprozess unter Windows Vista und Windows XP.....	31
Software-Lizenzbedingungen.....	32

Bildschirm-Referenzen

Kameraüberlagerung.....	34
Flickr-Autorisierung.....	35
Videovorschau.....	36
Farbauswahl-Dialog.....	37
Wasserzeichen.....	38
GIF-Encodereinstellungen.....	39
Planer.....	40
Eine Aufnahme planen.....	41
Videooptionen: Geräteausgabe.....	42
Videooptionen: Netzwerkausgabe.....	43
Videooptionen: Bildschirmausgabe.....	44
Optionen ~ Video.....	45
Optionen ~ Audio.....	46
Optionen ~ Ausgabe.....	47
Optionen ~ Record/Cursor.....	48
Optionen ~ Aufnahme.....	49
Optionen ~ Cursor.....	50

Optionen ~ Momentaufnahmen.....	51
Optionen ~ Zeitplan.....	52
Optionen ~ Sonstiges.....	53

Weitere Links

[Video-Anleitungen](#) Liste mit empfohlener Hardware Tastenkürzel

<http://www.nch.com.au/kb/de/10224.html>

Videoausgabeformat bearbeiten <http://www.nch.com.au/kb/de/10070.html>

Encoderoptionen für 3GP-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10086.html>

Encoderoptionen für ASF- und WMV-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10069.html>

Encoderoptionen für AVI-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10068.html>

Encoderoptionen für DV-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10255.html>

Encoderoptionen für FLV-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10254.html>

Encoderoptionen für MKV-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10262.html>

Encoderoptionen für MOV-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10253.html>

Encoderoptionen für MP4-Dateien, einschließlich iPod, PSP und iPhone

<http://www.nch.com.au/kb/de/10252.html>

Encoderoptionen für MPG-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10080.html>

Encoderoptionen für OGV-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10096.html>

Encoderoptionen für WebM-Dateien <http://www.nch.com.au/kb/de/10268.html>

Über das Debut Video-Aufnahme-Programm

Dies ist eine Übersicht über die Funktionalitäten von Debut.

Zusätzlich zu diesem Hilfedokument stehen Ihnen auch [Debut Video-Anleitungen](#) zur Verfügung.

Debut ist eine fortgeschrittene Video-Aufzeichnungsanwendung. Mit dem Video-Aufnahme-Programm Debut können Sie:

- Videoclips von Ihren Videoaufnahmegegeräten, Netzwerkkameras oder Ihrem Desktop aufzeichnen. Bereiten Sie Webinars vor, erstellen Sie Ihre eigenen Lernprogramme, verfassen Sie Videonachrichten, zeichnen Sie Video von Streaminggeräten auf und mehr.
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Gamma, Negativ, Schwarz-Weiß oder Sepia-Effekt) und Ausgabevideoparameter (Encoder, Auflösung und Bildfrequenz) anpassen.
- Automatisch zuvor gewählte Dateilänge und -namen verwenden.
- Das Video mit einem Text, Wasserzeichen und / oder einem Zeitstempel versehen.
- Dateien in das AVI-, ASF-, WMV-, MPG-, 3GP-, MP4-, MOV-, FLV-, MKV-, OGV-, WEBM- und DV-Format exportieren.
- Mittels voreingestellter Formate aufnehmen, die mit gängigen Geräten kompatibel sind, einschließlich iPod, iPhone, PSP, Xbox 360 und Playstation 3.
- Dateien im Hintergrund aufnehmen, während andere Programme ausgeführt werden.
- Schnappschüsse als JPG- oder PNG-Dateien speichern.
- Aufnahmen planen.
- Mittels dem Zeitraffer-Effekt aufnehmen (versuchen Sie beispielsweise aufzunehmen, wie Blumen sich öffnen oder wie sich Wolken bewegen).
- Mit dem Spielaufnahmemodus ein Computerspiel aufnehmen.

Systemanforderungen

- Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
- Windows Media Player 9 (oder höher) für Aufnahmen im WMV- oder ASF-Format
- Videoaufnahmegegerät (optional)

Systemanforderungen für den Spielaufnahmemodus

- Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Die empfohlene Konfiguration für die Bildschirmaufnahme ist:

- Windows 8 / Windows 10
- [Bildschirmtreiber, die WDDM 1.2 oder höher unterstützen](#)

Software einrichten und ausführen

Debut von einer heruntergeladenen Datei installieren

Wenn Sie Debut vom Internet heruntergeladen oder per E-Mail erhalten haben, führen Sie die Datei DEBUTSETUP.EXE aus. Um dies durchzuführen, klicken Sie in der Taskleiste auf Start, wählen Sie Ausführen und klicken dann auf Suchen, um nach der Datei DEBUTSETUP.EXE zu suchen. Die Datei sollte sich in Ihrem Download- oder Anlagenverzeichnis befinden.

Debut von CD-ROM installieren

Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk ein. Wenn Sie eine CD-ROM mit aktiviertem AutoStart haben, dann wird das Einrichtungsprogramm ausgeführt. Wenn nach ca. 10 Sekunden nichts geschieht, führen Sie die Datei DEBUTSETUP.EXE auf der CD-ROM aus. Um dies durchzuführen, klicken Sie in der Taskleiste auf Start, wählen Sie Ausführen und klicken dann auf Suchen, um nach der Datei DEBUTSETUP.EXE zu suchen. Die Datei sollte sich in D: befinden, wenn D: die Bezeichnung von Ihrem CD-ROM-Laufwerk ist.

Nach der Installation

Nachdem das Einrichtungsprogramm ausgeführt wurde, können Sie Debut sofort verwenden. Sie können Ihr Aufnahmegegerät in den [Optionen](#) auswählen.

Sie können Debut jederzeit ausführen, indem Sie einfach auf die Verknüpfung auf Ihrem Desktop klicken. Um Debut zu schließen, klicken Sie auf die Beenden-Schaltfläche.

Hinweise zur Hauptansicht

Die Hauptfunktionsschaltflächen von Debut werden unten stehend erläutert.

Hauptsymbolleiste

Menü (Alt)

Klicken Sie hier, um ein Popupmenü mit den Funktionen von Debut anzuzeigen. Das Menü ist eine alternative Möglichkeit, auf alle Funktionen von Debut zuzugreifen und enthält auch die auf dieser Seite aufgeführten Funktionen.

Aufnahmemethode

Mittels der ersten vier Schaltflächen in der primären Symbolleiste können Sie die Aufzeichnungsmethode wählen: Webcam, Gerät (z. B. USB-Aufnahmegerät, DV-Kamera), Netzwerk oder Bildschirm. Die gewählte Aufnahmemethode steuert, was im Aufnahmevorschauenfenster sichtbar ist.

Aufnahmen (Strg + L)

Klicken Sie die Schaltfläche Aufnahmen in der Hauptsymbolleiste, um alle Aufnahmen im Ausgabeordner anzuzeigen, abzuspielen und zu verwalten. Für nähere Details beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt [Aufnahmen suchen und abspielen](#) in diesem Handbuch.

Optionen (Strg + O)

Klicken Sie dies, um das [Optionen-Fenster](#) zu öffnen, in welchem Sie einige der Einstellungen der Anwendung konfigurieren können.

Hilfe (F1)

Klicken Sie darauf, um die Hilfedokumentation in einem Webbrowser (Internet Explorer, Firefox usw.) anzuzeigen.

Aufnahmesteuerelemente

Die Aufnahmesteuerelemente befinden sich unten im Debut Hauptfenster. Falls Debut minimiert oder im Hintergrund ist, können Sie eine zuvor festgelegte [systemweite Tastenkombination](#) verwenden. Diese kann in den Optionen unter der Registerkarte Tastenkürzel festgelegt werden.

Aufnahme (F5)

Diese Schaltfläche hat einen roten Punkt. Klicken Sie diese Schaltfläche, um eine neue Aufnahme zu beginnen oder eine pausierte Aufnahme fortzuführen. Die standardmäßige, [systemweite Tastenkombination](#) ist Strg + F9.

Pause (F6)

Klicken Sie dies, wenn Sie eine Aufnahme anhalten und später fortführen möchten. Um die Aufnahme nach Anhalten der Datei fortzuführen, klicken Sie erneut die Aufnahmeschaltfläche.

Stopp (F7)

Klicken Sie darauf, um Ihre aktuelle Aufnahme in der Aufnahmeliste zu speichern. Sobald die Aufnahme abgeschlossen wurde, können Sie auf die Blase über dem Debut Symbol in der Taskleiste klicken, um die Aufnahme anzuzeigen. Die standardmäßige, [systemweite Tastenkombination](#) ist Strg + F10.

Ausgabeton umschalten

Während der Aufnahme kann der Ton für die Audioausgabe mittels der Schaltfläche „Ausgabeton umschalten“ links neben dem Dezibelmesser ausgeschaltet oder angeschaltet werden.

Vollbild (Alt + Enter)

Schalten Sie die Vorschau im Vollbildmodus ein oder aus.

Hinweis: Die Option Vollbild steht für die Bildschirmaufnahme nicht zur Verfügung, wenn nur ein Monitor vorhanden ist. Sie ist bei der Videoaufnahme verfügbar: Webcam, Gerät (z. B. USB-Aufnahmegerät, DV-Kamera) oder Netzwerk.

Momentaufnahme (F8)

Klicken Sie auf das Kamera-Symbol, um eine Momentaufnahme vom derzeit markierten Bild zu machen. Die standardmäßige, systemweite Tastenkombination ist Strg + F12.

Auswahlfenster

Im Bildschirmaufnahmemodus befindet sich rechts neben der Momentaufnahme-Schaltfläche ein Rechteck. In diesem Kästchen sehen Sie eine Vorschau der Bildschirmauswahl. Wenn die Auswahl auf Aufnahme des gesamten Bildschirms eingestellt ist, erscheint in diesem Kästchen das Wort „Vollbild“. Wenn die Auswahl auf einen bestimmten Bereich eingestellt ist, dann erscheint der Bereich als gepunktetes Rechteck in diesem Kästchen. Er kann gezogen werden, um die Ausrichtung der Auswahl im Vollbild zu ändern.

Wenn mit der rechten Maustaste auf das Auswahlfenster geklickt wird, wird ein Kontextmenü eingeblendet, das die folgenden Menüs enthält:

- **Hauptmonitor aufzeichnen** Verändert das Aufnahmerechteck so, dass ohne Öffnen des Auswahltools der Hauptmonitor gewählt wird.
- **Zweiten Monitor aufzeichnen** Verändert das Aufnahmerechteck so, dass ohne Öffnen des Auswahltools der Zweite Monitor gewählt wird.
- **Gesamten Desktop aufzeichnen** Verändert das Aufnahmerechteck so, dass Sie ohne Öffnen des Auswahltools den gesamten Desktop auswählen können.

Aufnahme als

Wählen Sie das Format, in welchem Sie Ihre Aufnahme speichern möchten. Dieses Format kann später mit dem Prism Video-Converter umgewandelt werden (siehe Abschnitt Konvertieren im Bereich Suchen und Abspielen in diesem Handbuch für weitere Informationen über Prism). Für weitere Informationen über die Videooptionen sehen Sie bitte <http://www.nch.com.au/kb/de/10230.html>.

Encoderoptionen

Die Komprimierungs- und Formateinstellungen für das gewählte Aufnahmeformat können angezeigt werden, indem die Schaltfläche Encoderoptionen gedrückt wird. Für weitere Informationen zu den Encoderoptionen von jedem Format drücken Sie die Hilfeschaltfläche im Dialogfeld Encodereinstellungen vom jeweiligen Format.

Videooptionen

Um die Größe eines Videos anzupassen oder die Bildfrequenz zu ändern, klicken Sie die Schaltfläche Videooptionen. Weitere Informationen zur Größenanpassung und der Bildfrequenz finden Sie auf <http://www.nch.com.au/kb/de/10070.html>.

Audiooptionen

Um die Quelle für Mikrofon und / oder Lautsprecher zu ändern, aktivieren Sie die Audioaufnahme bei Mausclicks oder „Während der Aufnahme nur dB-Pegel anzeigen“. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Audiooptionen.

Farb- und Videoeffekte

Die Schaltflächen für die Videoeffekte befinden sich unter dem Bildschirm der Aufnahmevorschau, auf der rechten Seite.

Beschriftung

Klicken Sie die Schaltfläche Beschriftung, um den Beschriftungsbereich anzuzeigen, in welchem Sie Text zu Ihrem Video hinzufügen oder einen Zeitstempel anwenden können. Die Beschriftung kann vor oder während der Aufnahme festgelegt, aber nicht nach der Aufnahme hinzugefügt werden.

Bildeffekte

Klicken Sie die Schaltfläche Bildeffekte, um den Bereich Bildeffekte einzublenden. Hier können Sie die Farbeinstellungen anpassen oder einen Filter für das Video übernehmen. Diese Einstellungen können vor oder während der Aufnahme festgelegt, aber nicht zu einem vorab aufgenommenen Video hinzugefügt werden.

Wasserzeichen

Klicken Sie die Schaltfläche Wasserzeichen, um ein Wasserzeichen auf dem Video anzuwenden, oder um die Positionierung des Wasserzeichens zu konfigurieren.

Green Screen-Effekt

Die Schaltfläche für den Effekt im grünen Bildschirm befindet sich direkt unter dem Aufnahmevorschaubildschirm, der sich auf der rechten Seite befindet.

Einstellungen für Mauscursor

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen für Mauscursor, um im Ausgabevideo die Sichtbarkeit vom Mauscursor zu ändern oder den Cursor hervorzuheben.

Optionen für Bildschirmaufnahme

Wenn **Bildschirm** ausgewählt wurde, wird unter der Vorschau ein Anzeigebereich eingeblendet. Dort finden Sie die Tools für die Bildschirmauswahl.

Befehlszeilenoptionen

Sie können Debut einfach von der Befehlszeile aus oder mittels der NCH Software Programmierschnittstelle steuern. Die Verwendung der Befehlszeile folgt unten stehend:

debut [Befehl] [Befehloptionen] ...

BEFEHL:

-record

Die Aufnahme beginnen. Die Ausgabedatei wird im Ausgabeordner abgelegt, wie in den aktuellen Einstellungen festgelegt. Wenn „Dateinamen erfragen“ aktiviert ist, werden Sie vor Beginn der Aufnahme zur Eingabe eines Dateinamens aufgefordert. Ansonsten wird basierend auf den aktuellen Einstellungen automatisch ein Dateiname generiert. Sie können den Ausgabedateinamen alternativ in der Option „-file“ bestimmen. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Aufnahme“ im Hauptbildschirm.

-stop

Die Aufnahme anhalten. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Stopp“ im Hauptbildschirm.

-pause

Die Aufnahme anhalten. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Pause“ im Hauptbildschirm.

-resume

Die Aufnahme fortsetzen, nachdem sie angehalten wurde. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Aufnahme“ im Hauptbildschirm, während die Aufnahme angehalten ist.

-restart

Die Aufnahme erneut starten. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltflächen „Stopp“ und dann „Aufnahme“ im Hauptbildschirm.

-snapshot

Eine Momentaufnahme machen. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Momentaufnahme“ im Hauptbildschirm.

-play

Die letzte Aufnahme abspielen (zuerst muss der Befehl -stop ausgeführt werden). Alternativ können Sie in der Option „-file“ den Namen der abzuspielenden Datei festlegen.

-exit

Debut beenden.

-show

Debut einblenden, wenn es ausgeführt wird. Dies ist die Standardeinstellung.

-hide

Debut ausblenden, wenn es ausgeführt wird.

-sound <Modus>

Schaltet die Soundaufnahme ein / aus. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Sound umschalten“ im Hauptbildschirm. Mögliche Modi sind:

- on: Soundaufnahme einschalten
- off: Soundaufnahme ausschalten

-format <Typ>

Legt das Ausgabeformat der Aufnahme fest. Die Änderung beeinflusst alle folgenden Aufnahmen, einschließlich der, die im Debut Hauptfenster erstellt wurden. Mögliche Typen sind:

- 3gp: im 3GP-Format aufnehmen

- asf: im ASF-Format aufnehmen
- avi: im AVI-Format aufnehmen
- dv: im DV-Format aufnehmen
- flv: im FLV-Format aufnehmen
- mkv: im MKV-Format aufnehmen
- mov: im MOV-Format aufnehmen
- mp4: im MP4-Format aufnehmen
- mpg: im MPG-Format aufnehmen
- ogv: im OGV-Format aufnehmen
- wmv: im WMV-Format aufnehmen
- webm: im WEBM-Format aufnehmen
- Schnellaufnahme: im AVI-Format aufnehmen, zur Aufzeichnung von Spielen geeignet (#)
- iPod: im MP4-Format aufnehmen, für iPod geeignet (320x240)
- PSP: im MP4-Format aufnehmen, für PlayStation Portable geeignet (320x240)
- iPhone: im MP4-Format aufnehmen, fürs iPhone geeignet (480x320)
- Xbox 360: im MP4-Format aufnehmen, für Xbox 360 geeignet (#)
- PlayStation 3: im MP4-Format aufnehmen, für PlayStation 3 geeignet (#)

(*) Windows Media Player 9 oder spätere Version ist notwendig, um in diesen Formaten aufzunehmen.

(#) Formate mit Leerzeichen müssen in Anführungszeichen eingeschlossen werden, z. B. -format "Xbox 360"

-source <Typ>

Legt die Aufnahmequelle fest. Die Änderung beeinflusst das Debut Hauptfenster. Mögliche Typen sind:

- webcam: Debut wechselt in den Aufnahmemodus „Webcam“. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Bildschirm“ im Hauptbildschirm.
- device: Debut wechselt in den Aufnahmemodus „Gerät“. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Gerät“ im Hauptbildschirm.
- network: Debut wechselt in den Aufnahmemodus „Netzwerk“. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Netzwerk“ im Hauptbildschirm.
- screen: Debut wechselt in den Aufnahmemodus „Bildschirm“. Er hat einen ähnlichen Effekt wie das Drücken der Schaltfläche „Bildschirm“ im Hauptbildschirm.

-file <Dateiname>

Wenn mit dem Befehl „-record“ verwendet, definiert dies einen Namen der aufzunehmenden Datei (Dateiendung nicht eingeschlossen). Wenn mit dem Befehl „-play“ verwendet, definiert dies einen Namen der abzuspielenden Datei (Dateiendung eingeschlossen).

-ms <Millisekunden>

Verzögert die Ausführung vom derzeitigen Befehl für so viele Millisekunden, wie festgelegt wurden. Befehle, die verzögert werden können, sind: „-record“, „-stop“, „-pause“, „-resume“, „-restart“, „-snapshot“, „-sound“, „-play“ und „-exit“.

-videodir <dirPfad>

Legen Sie den Ausgabeordner fest, in welchen Debut aufgenommene Videodateien exportiert.

-snapshotdir <dirPfad>

Legen Sie den Ausgabeordner fest, in welchen Debut Momentaufnahmen exportiert.

-text <Text>

Legen Sie die Beschriftung fest, die über den aufgezeichneten Bildern erscheinen soll. Siehe Menü „Beschriftung“.

Aufnahmen suchen und abspielen

Hier können Sie Aufnahmen in Ihrem Aufnahmeordner anzeigen, abspielen, löschen und speichern. Dieses Fenster ist wie folgt aufgebaut:

- **Name:** Der Name der Video- / Bilddatei.
- **Format:** Das Format der Video- / Bilddatei.
- **Erstellungsdatum:** Das Datum, an dem die Datei erstellt wurde.
- **Größe:** Die Dateigröße in kB, MB oder GB.
- **Videoquelle:** Wenn ein Video mit Debut erstellt wurde, dann ist eines von folgenden angegeben: Webcam, Gerät (z. B. USB-Aufnahmegerät, DV-Kamera), Netzwerk oder Bildschirm. Ansonsten ist dieses Feld leer.
- **Dauer:** Wenn ein Video mit Debut erstellt wurde, dann ist dieser Wert gleich der Dateilänge. Ansonsten ist dieses Feld leer.

Drücken Sie die Schaltfläche „Aufnahmen“ in der Symbolleiste, um das Fenster „Aufnahmen suchen und abspielen“ zu öffnen. Wählen Sie einfach eine Aufnahme in der Liste aus und klicken Sie zur Durchführung auf den gewünschten Vorgang:

Abspielen (F9)

Drücken Sie die „Abspielen“-Schaltfläche, um die Aufnahme wiederzugeben. Um anzuhalten, drücken Sie die Escapetaste.

Sie können die folgenden Videoplayer-Tastaturbefehle verwenden:

- Leertaste: Abspielen / Pause
- Pos1: Zum Anfang gehen
- Ende: Zum Ende gehen
- Linker Pfeil: Schritt zurück
- Rechter Pfeil: Schritt vorwärts

Speichern (Strg + S)

Um eine Aufnahme in einem anderen Ordner zu speichern, drücken Sie die Schaltfläche „Speichern als“.

Umbenennen (F2)

Um eine Aufnahme umbenennen, klicken Sie mit rechter Maustaste auf die Datei und wählen Sie „Umbenennen“. Geben Sie den neuen Dateinamen in das Dialogfeld ein (ohne Dateierweiterung).

Löschen (Entf)

Um eine Aufnahme zu löschen, drücken Sie die Schaltfläche „Löschen“.

Videos (Strg + O)

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um Ihren Ordner mit den aktuellen Aufnahmen im Systemdateibrowser zu öffnen.

Momentaufnahmen (Shift + O)

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um Ihren Ordner mit den aktuellen Momentaufnahmen im Systemdateibrowser zu öffnen.

Brennen (Strg + B)

Um die Aufnahme(n) auf CD zu kopieren, klicken Sie die Schaltfläche „Brennen“. Um diese Option zu verwenden, müssen Sie das Express Burn Brennprogramm auf Ihrem Computer installiert haben. Debut lädt Express Burn automatisch herunter, wenn dies nicht auf Ihrem PC vorhanden ist. Alternativ können Sie Express Burn (als kostenloser Download verfügbar) manuell von www.nch.com.au/burn/de herunterladen.

Konvertieren (Strg + C)

Um die Videodateien der Aufnahme(n) in andere Formate umzuwandeln, drücken Sie die Schaltfläche „Konvertieren“. Um diese Option zu verwenden, müssen Sie den Prism Video-Converter auf Ihrem Computer installiert haben. Debut lädt Prism automatisch herunter, wenn dies nicht auf Ihrem PC vorhanden ist. Alternativ können Sie Prism (als kostenloser Download verfügbar) manuell von www.nchsoftware.com/prism/de herunterladen.

Um die Bilddateien der Aufnahme(n) in andere Formate umzuwandeln, drücken Sie die Schaltfläche „Konvertieren“. Um diese Option zu verwenden, müssen Sie den Pixillion Bildkonverter auf Ihrem Computer installiert haben. Debut lädt Pixillion automatisch herunter, wenn dies nicht auf Ihrem PC vorhanden ist. Alternativ können Sie Pixillion (als kostenloser Download verfügbar) manuell von www.nchsoftware.com/imageconverter/de herunterladen.

Bearbeiten (Strg + E)

Um die aufgenommenen Videodateien zu bearbeiten und Bilder für diese zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Um diese Option zu verwenden, müssen Sie den VideoPad Video-Editor auf Ihrem Computer installiert haben. Debut lädt VideoPad automatisch herunter, wenn dies nicht installiert ist. Alternativ können Sie VideoPad (als kostenloser Download verfügbar) manuell von www.nchsoftware.com/vidoopad/de herunterladen.

Um Momentaufnahmen zu bearbeiten, klicken Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“. Um diese Option zu verwenden, muss der PhotoPad Foto-Editor auf Ihrem Computer installiert sein. Debut lädt PhotoPad automatisch herunter, falls es noch nicht installiert ist. Alternativ können Sie PhotoPad (als kostenloser Download verfügbar) auf www.nchsoftware.com/photoeditor/de herunterladen.

Teilen (Strg + U)

Durch das Anklicken der Schaltfläche „Teilen“ wird ein Menü eingeblendet, in dem Sie auswählen können, wie Sie das gewählte Medium teilen möchten. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Video auf YouTube teilen
- Video auf Flickr teilen
- Video über Dropbox teilen
- Video über Google Drive teilen
- Video mit Vimeo teilen

Durch die Auswahl von YouTube, Flickr, Dropbox, Vimeo oder Google Drive wird ein Fenster eingeblendet, in dem man die Anmeldeinformationen eingibt, um das Video zu einem Onlinekonto hochzuladen. Für weitere Informationen über das Hochladen zu jeder Seite sehen Sie den Hilfeartikel auf <http://www.nch.com.au/kb/de/10242.html>. Um dieses Fenster zu öffnen, können Sie auch die Tastenkombination Strg + U verwenden.

Man kann den Hochladen-Dialog auch öffnen, indem man mit der rechten Maustaste auf das markierte Video klickt und im Kontextmenü „Hochladen“ wählt.

E-Mail (Strg + L)

Zum Erstellen und Versenden einer E-Mail mit dem gewählten Video oder Schnappschuss als Anlage. Klicken Sie auf die Schaltfläche „E-Mail“.

Im Dialogfeld "E-Mail" stehen die bekannten Felder "An", "Betreff" und "Nachricht" zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Nachricht verfassen können. Über die Schaltfläche E-Mail-Einstellungen können Sie die Einstellungen auswählen, die Debut zum Senden Ihrer E-Mail verwendet. Es gibt 3 Möglichkeiten:

- MAPI: E-Mail mit E-Mail-Software senden (z.B. Outlook, Thunderbird, etc.)
- SMTP: E-Mails direkt an den Mailserver senden. Mit dieser Option muss Gmail deaktiviert werden. **Weniger sicherer App-Zugriff** Option in den Gmail-Kontoeinstellungen. Ebenso muss bei der Auswahl von Yahoo Mail ein anderes Kennwort als das E-Mail-Passwort festgelegt werden, damit die App auf Yahoo-E-Mails in zugreifen kann **Kontosicherheit>>A pp-Passwörter verwalten**

- Als eigener SMTP-Server nutzen: E-Mail direkt an die andere Seite senden
Nachdem Sie Ihre Nachricht verfasst und überprüft haben, ob die E-Mail-Einstellungen korrekt sind, verwenden Sie die Schaltfläche Senden, um die E-Mail zu senden.

Aktualisieren (F5)

Wird für die Aktualisierung der Aufnahmeliste im Ordner verwendet.

Alles auswählen (Strg + A)

Wird zur Auswahl aller Aufnahmen in der Liste verwendet.

Dateien außerhalb von Debut ablegen

Sie können Videos und / oder Fotos vom Fenster „Aufnahmen suchen und abspielen“ im Explorer oder in anderen Programmen ablegen. Sie können dies aus folgenden Gründen verwenden:

- Um Dateien vom Debut Ordner (normalerweise in C:\Benutzer\xxx\Videos\Debut oder C:\Benutzer\xxx\Bilder\Debut) via Datei-Explorer / Desktop in andere Ordner zu verschieben.
- Um Videos mit anderen Playern, wie VideoPad etc., abzuspielen.
- Um Fotos in anderen Bildbetrachtern, wie PhotoPad, zu öffnen.

Video auf YouTube teilen

Drücken Sie die Schaltfläche YouTube auf der Hochladen-Seite für die Upload-Einrichtung von YouTube. Geben Sie für Ihr Video eine Beschreibung ein und jegliche identifizierende Stichwörter, wählen Sie eine Kategorie, für wen das Video sichtbar sein soll und ob Sie Ihren Film aus öffentlichen Suchergebnissen in Webbrowsern im Internet ausblenden möchten. Um den Upload-Vorgang abzuschließen, müssen Sie Debut dazu autorisieren, sich mit Ihrem YouTube Konto zu verbinden. Drücken Sie die Schaltfläche Autorisieren, um mit Ihrem YouTube Konto verbunden zu werden, um diesen Vorgang abzuschließen. Wenn ein Konto autorisiert wurde, wird Debut das Video auf Ihrem Konto veröffentlichen, mit den von Ihnen festgelegten Details.

Video auf Flickr teilen

Drücken Sie auf der Upload-Seite bei der Einrichtung vom Flickr Upload auf die Schaltfläche Flickr. Geben Sie für Ihr Video eine Beschreibung ein und jegliche identifizierende Tags, wählen Sie eine Sicherheitsstufe, für wen das Video sichtbar sein soll und ob Sie Ihren Film aus öffentlichen Suchergebnissen in Webbrowsern im Internet ausblenden möchten.

Um den Upload-Vorgang abzuschließen, müssen Sie Debut dazu autorisieren, sich mit Ihrem Flickr Konto zu verbinden. Drücken Sie die Schaltfläche Autorisieren, um mit Ihrem Flickr Konto verbunden zu werden, um diesen Vorgang abzuschließen. Wenn ein Konto autorisiert wurde, wird Debut das Video auf Ihrem Konto veröffentlichen, mit den von Ihnen festgelegten Details.

Video mit Vimeo teilen

Drücken Sie auf der Upload-Seite bei der Einrichtung vom Vimeo Upload auf die Schaltfläche Vimeo. Geben Sie für Ihr Video die Einstellungen für Format und Bildfrequenz sowie eine Beschreibung ein, wählen Sie aus, für wen das Video sichtbar sein soll und ob Sie Ihren Film aus öffentlichen Suchergebnissen in Webbrowsern im Internet ausblenden möchten.

Um den Upload-Vorgang abzuschließen, müssen Sie Debut dazu autorisieren, sich mit Ihrem Vimeo Konto zu verbinden. Drücken Sie die Schaltfläche Autorisieren, um mit Ihrem Vimeo Konto verbunden zu werden, um diesen Vorgang abzuschließen. Wenn ein Konto autorisiert wurde, wird Debut das Video auf Ihrem Konto veröffentlichen, mit den von Ihnen festgelegten Details.

Video über Dropbox teilen

Drücken Sie auf der Upload-Seite bei der Einrichtung vom Dropbox Upload auf die Schaltfläche Dropbox. Sie müssen sich mit Ihrem Dropbox Konto verbinden, um Ihr Video hochzuladen.

Video mit Google Drive teilen

Drücken Sie auf der Upload-Seite bei der Einrichtung vom GoogleDrive Upload auf die Schaltfläche GoogleDrive. Sie müssen sich mit Ihrem GoogleDrive Konto verbinden, um Ihr Video hochzuladen.

Optionen

Öffnen Sie das Optionen-Dialogfeld indem Sie das Menü Hilfsmittel -> Optionen verwenden oder durch Drücken der Schaltfläche „Optionen“ in der Symbolleiste. Es gibt acht Registerkarten in den Optionen:

- Video
- Audio
- Ausgabe
- Tastenkürzel
- Aufnahme
- Momentaufnahmen
- Zeitplan
- Sonstiges

Systemweite Tastenkombinationen: Übersicht

Um die Option „Systemweite Tastenkürzel“ zu öffnen, verwenden Sie das Menü Hilfsmittel -> Optionen -> Tastenkürzel.

Wenn Sie mit Debut im Vordergrund geöffnet arbeiten, können Sie die Aufnahme mittels der Standardtasten steuern.

Sie können auch Tastenkürzel zuweisen, die dann zur Aufnahmesteuerung verwendet werden, wenn Sie in anderen Anwendungen arbeiten und Debut im Hintergrund ist. Um eine neue Tastenkombination hinzuzufügen, klicken Sie auf „Hinzufügen“ in der Registerkarte Tastenkürzel der Optionen. Dies führt Sie zum Dialogfeld Neue Tastenkombination hinzufügen.

Hinweis: Tastenkürzelzuordnungen überschreiben alle Standard-Tastenzuordnungen.

Sehen Sie außerdem:

Inhalt

Standardtasten

Systemweite Tastenkombinationen: Neue Tastenkombination hinzufügen / Tastenkombinationen-Befehl ändern

Sie können in der Registerkarte Systemweite Tastenkürzel in den %L_OPTIONEN% ein neues Tastenkürzel hinzufügen oder ändern.

Sobald das Dialogfeld „Neue Tastenkombination hinzufügen“ oder „Tastenkürzelbefehl ändern“ geöffnet wurde, klicken Sie auf „Ändern...“, um eine Tastenkombination auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste, die Sie verwenden möchten (einschließlich Alt oder Strg, wenn notwendig). Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü dann den Befehl, der durch Drücken der Tastenkombination ausgeführt wird.

Einstellungen von Textbeschriftungen

Sie können Text hinzufügen, um einen Titel oder eine Beschriftung für Ihr Video zu erstellen. Sie können außerdem die Ausrichtung des Textes anpassen, indem Sie die unten erläuterten Schaltflächen verwenden. Die Beschriftungen können geändert und formatiert werden, während aufgenommen wird (beim Live-Bild). Um Beschriftungen zu einer abgeschlossenen Aufnahme hinzuzufügen, empfehlen wir die Verwendung vom [VideoPad Video-Editor](#).

Ausrichtung Die Ausrichtung kann links, mittig, rechts, vertikal oben, vertikal mittig oder vertikal unten angepasst werden.

Bildunterschrift Fügen Sie die Gesamtzeit, das aktuelle Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Minute, die Sekunde oder die Tastaturklicks ein, indem Sie Folgendes eingeben:

- %YYYY% = Aktuelles Jahr
- %MM%= Aktueller Monat
- %DD% = Aktueller Tag
- %HH% = Aktuelle Stunde
- %MIN% = Aktuelle Minute
- %SS% = Aktueller Zweiter
- %time%= Zeit, die für die Aufzeichnung aufgewendet wurde
- %menoms% = Zeitverlesene Aufzeichnung (keine Millisekunden)
- %KK%= Tastaturklicks

Zeitstempel einschließen Wenn dieses Kästchen ausgewählt wird, wird eine neue Zeile zur Beschriftung hinzugefügt, die einen Zeitstempel im folgenden Format enthält: %YYYY%- %MM%- %DD% %HH%:%MIN%:%SS%

Zeilenumbruch Wenn dieses Kästchen ausgewählt wird, wird der Text in mehrere Zeilen aufgeteilt. Zeilen werden, soweit wie möglich, nach dem Wort geteilt, das am weitesten ans Ende der beschreibbaren Fläche reicht.

Tastaturanschläge anzeigen Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden Tastenanschläge für 1.5 Sekunden lang in der obersten Textbeschriftung angezeigt.

Größe Passen Sie die Größe der Beschriftung an.

Randabstände Passen Sie die Randabstände der Beschriftung an.

Schriftart Passen Sie den Namen der Schriftart, den Schriftstil, die Höhe in Prozent, Effekte und die Textfarbe an.

Textfarbe Klicken Sie in das Farbfeld, um die Textfarbe der Beschriftung anzupassen (die Farbe der Buchstaben).

Hintergrundfarbe Klicken Sie in das Farbfeld, um die Hintergrundfarbe der Beschriftung anzupassen, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist.

Konturfarbe Klicken Sie in das Farbfeld, um die Konturfarbe der Beschriftung anzupassen, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist.

Standard Die Schaltfläche Standard löscht die Beschriftung und setzt die Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Bei der Verwendung von Beschriftungen wird mit „%“ eine Variable abgegrenzt. Wenn Sie „%%“ eingeben, bedeutet dies, dass Sie nur „%“ sehen.

Farb- und Videoeffekte

Sie können die Farbeinstellungen von Ihrem Video anpassen, indem Sie die Schieberegler nach rechts oder links ziehen. Die Einstellungen können geändert und formatiert werden, während aufgenommen wird (beim Live-Bild). Sie können für Ihr Video auch Filter anwenden.

Helligkeit, Kontrast, Gamma Sie können die Schieber verwenden, um die Helligkeit, den Kontrast und Gamma vom Video anzupassen.

Filter setzen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls Sie einen Filter anwenden möchten. Sie können die Filter „Schwarz-Weiß“, „Negativ“ oder „Sepia“ auswählen und im Video anwenden.

Horizontal spiegeln Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Videobild gegen die zentrale Hochachse spiegeln möchten.

Vertikal spiegeln Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Videobild gegen die zentrale horizontale Achse spiegeln möchten.

Standard Die Schaltfläche Standard setzt die Farb- und Effekteinstellungen auf deren Standardwerte zurück.

Green Screen-Effekt

Sie können Ihren Hintergrund durch eine Volltonfarbe, ein Bild oder ein Video (benutzerdefiniertes oder voreingestelltes Muster) ersetzen.

Aktivieren Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Effekt anwenden möchten.

Hintergrundoptionen

Bild

Wählen Sie dieses Optionsfeld, um ein Bild als Hintergrund anzuwenden (Es kann ein benutzerdefiniertes Bild von Ihrem PC oder ein voreingestelltes Bild sein)

Volltonfarbe

Wählen Sie dieses Optionsfeld aus, um eine Volltonfarbe als Hintergrund anzuwenden.

Video

Wählen Sie dieses Optionsfeld aus, um ein Video als Hintergrund anzuwenden. Der Videohintergrund besteht aus 60 Bildern, die während der gesamten Dauer des Videos gleichmäßig verteilt sind (z. B. Videohintergrund ist 60sec. Das bedeutet, dass jeder Video-Hintergrundrahmen 1 Sek. auseinander liegt)

Green Screen

Farbe

Ihr Hintergrund muss nicht unbedingt grün gefärbt sein, damit dieser Effekt funktioniert. Mit dieser Schaltfläche können Sie die Farbe Ihres Hintergrunds auswählen. Sie können die Schaltfläche verwenden, um die Farbe aus dem Farbverlaufsfeld oder der Augen-Dropper-Taste auszuwählen, um gezielt auf den Monitor zu klicken, welche Pixelfarbe ersetzt werden soll.

Schwellenwert

Mit diesem Schieberegler können Sie den Bereich der Farbe, die Sie ersetzen, flexibel erweitern.

Auswahltool

Durch Verwendung des Auswahltools können Sie leicht den gewünschten Bereich auf dem Desktop auswählen, das Bild von einem bestimmten Fenster aufzeichnen oder durch eine Auswahl Ihrer aktuellsten Aufnahme Fenster navigieren. Das Auswahltool wird unter der Vorschau angezeigt, wenn Debut im Bildschirmaufnahmefenster ist.

Hinweis: In Windows 8 und Windows 10 werden die Auswahltools nicht angezeigt, wenn man im Tablet-Modus ist. Das liegt an der Art und Weise, wie Windows die Fenster am Tablet-Modus handhabt.

Es gibt vier Möglichkeiten der Bildschirmauswahl:

Einen Auswahlbereich zeichnen Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ein Auswahlrechteck zeichnen“, um mit der Maus eine neue Bildschirmauswahl zu ziehen. Diese ist die erste Schaltfläche links im Anzeigebereich. Während Sie die linke Maustaste gedrückt halten, bewegen Sie die Maus und ziehen Sie auf dem Desktop ein aufzuzeichnendes Rechteck. Klicken Sie die Schaltfläche „Auswählen“, um Ihre Auswahl zu speichern und zur Hauptansicht zurückzukehren und mit der Aufzeichnung zu beginnen.

Ein Fenster auswählen Klicken Sie die Schaltfläche „Ein Fenster auswählen“, um ein aufzunehmendes Fenster hinzuzufügen. Diese ist die zweite Schaltfläche von links im Anzeigebereich. Wählen Sie das gewünschte Fenster, indem Sie die Maus über dem Bereich bewegen, bis das Fenster im Fokus ist. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste, um zur Hauptansicht zurückzukehren. Debut zeichnet das Bild von diesem Fenster auf und behält es im Fokus, auch wenn es während der Aufnahme verschoben oder dessen Größe geändert wird.

Wenn das gewählte Fenster geschlossen wird, hält Debut die Aufnahme automatisch an.

Den gesamten Desktop auswählen Klicken Sie die Schaltfläche „Gesamten Desktop auswählen“, um den gesamten Desktop für die Aufnahme auszuwählen. Diese ist die dritte Schaltfläche von links im Anzeigebereich.

Eine vorherige Auswahl verwenden Debut speichert Ihre 10 letzten Markierungen, sodass Sie zuvor verwendete Auswahlbereiche für mehrere Aufnahmen verwenden können. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü, um eine der vorherigen Markierungen, alle Monitore (mit „Gesamten Desktop auswählen“ identisch) oder einen der Monitore auszuwählen.

Aero deaktivieren Die Aero Funktion in Windows fügt Animations- und Transparenzeffekte zu den Fenstern hinzu. Dies geht auf Kosten einer höheren CPU-Auslastung. Durch Aktivierung von diesem Kontrollkästchen werden die Aero Effekte deaktiviert. Dadurch wird die CPU weniger belastet und es ermöglicht eventuell eine schnellere und gleichmäßigere Aufzeichnung.

(nur Windows Vista und Windows 7).

Während Aufnahme Auswahlrechteck zeigen Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie die Auswahl während der Aufnahme sehen möchten. Falls **Aufnahme beim Cursor zentrieren** aktiviert wurde, dann wird während der Cursorbewegung durch die Auswahl gescrollt. Dies kann nützlich sein, wenn Sie sicherstellen möchten, dass all Ihre Aktivitäten richtig aufgenommen werden.

Tastenkombinationen

Diese Tastenkombinationen sind verfügbar, wenn der Auswahlbereich gezogen wird (siehe **Ein einen Auswahlbereich zeichnen**). Sie können die folgenden Tastenkombinationen verwenden, um den Auswahlvorgang einfacher und genauer zu machen:

Pfeiltasten

Verschieben vom Auswahlrechteck um 1 Pixel.

Shift + Pfeiltasten

Verschieben vom Auswahlrechteck um 10 Pixel.

Strg + Pfeiltasten

Vergrößern vom Auswahlrechteck um 1 Pixel.

Shift + Strg + Pfeiltasten

Vergrößern vom Auswahlrechteck um 10 Pixel.

Alt + Pfeiltasten

Verkleinern vom Auswahlrechteck um 1 Pixel.

Shift + Alt + Pfeiltasten

Verkleinern vom Auswahlrechteck um 10 Pixel.

Mauscursor folgen und Zoomoptionen

Mit Debut kann man die Anwendbarkeit von der Aufzeichnungsauswahl maximieren, indem die Optionen **Aufnahme beim Cursor zentrieren** und Zoomen verwendet werden. Auf diese Optionen kann man zugreifen, wenn **Bildschirm** der gewählte Ausgabemodus ist. Klicken Sie dazu auf das Menü **Bildschirmaufnahme**.

Über die Option **Aufnahme beim Cursor zentrieren** kann das Auswahlrechteck dem Cursor folgen, wenn vom Bildschirm aufgenommen wird. Dies kann dann hilfreich sein, wenn Sie nur einen Teil des Bildschirms aufnehmen möchten, aber gelegentlich etwas aufzeichnen müssen, das außerhalb der ursprünglichen Auswahl geschieht. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn mit dem Auswahltool ein individueller Auswahlbereich gewählt wurde, aber nicht, wenn entweder der gesamte Desktop oder ein bestimmtes Fenster zur Aufnahme gewählt wurden.

Mit den **Zoom**-Optionen können Sie den gewählten Aufnahmebereich vergrößern oder verkleinern. Um den Zoom während der Aufnahme zu ändern, wählen Sie im Untermenü **Bildschirmaufnahme** -> **Zoom** einen neuen Prozentwert aus oder verwenden Sie die entsprechenden systemweiten Tastenkürzel. Diese können unter Optionen -> Tastenkürzel konfiguriert werden. Der Standard-Zoomfaktor ist **An Ausgabe anpassen**. Dieser skaliert den Inhalt vom gewählten Bereich so, dass er den Abmessungen der Aufnahmeausgabe entspricht. Durch Verwendung individueller Zoomfaktoren kann gesteuert werden, wie viel Skalierung angewandt wird. Wenn allerdings die Abmessungen der Ausgabe nicht mit den Abmessungen der Auswahl übereinstimmen, kann der Inhalt vom gewählten Bereich beschnitten werden oder die Aufnahme kann Bereiche außerhalb vom gewählten Bereich haben:

- Bei einem Zoom unter 100 % erscheinen Text und Bilder in der Aufnahme kleiner als auf dem Bildschirm.
- Bei einem Zoom von 100 % erscheinen Text und Bilder in der Aufnahme in der gleichen Größe wie auf dem Bildschirm.
- Bei einem Zoom über 100 % erscheinen Text und Bilder in der Aufnahme größer als auf dem Bildschirm.

Kamerageräteeinstellungen

Debut ermöglicht es dem Benutzer, den Eingaberahmen zu bearbeiten, wann immer die Kamera dies inhärent zulässt. Um beispielsweise mit der Kamera zu zoomen (wenn die Kamera dies unterstützt), gehen Sie einfach zu Optionen >> Registerkarte Video >> Geräteeinstellungen... (entweder für Webcam oder Aufnahmegerät) >> Kamerasteuerung und bewegen Sie den Zoom-Schiebereglern.

Video Proc Amp

Diese Eigenschaften steuern, wann immer sie unterstützt werden, die Qualität des Eingaberahmens

- Helligkeit
- Kontrast
- Farbton
- Sättigung
- Schärfe
- Gamma
- Weißabgleich
- Hintergrundbeleuchtung Comp
- Zunahme
- Farbfreigabe
- PowerLine-Frequenz(Anti Flicker)

Kamerasteuerung

Diese Eigenschaften beziehen sich auf die Steuerung von Videokameras

- Zoom: Steuert die Zoomeinstellung einer Kamera
- Fokus: Steuert die Fokuseinstellung einer Kamera
- Belichtung: Steuert die digitale Belichtungszeit einer Kamera
- Aperture(Iris): Steuert die Blendeneinstellung einer Kamera
- Schwenken: Steuert die Schwenkeinstellung einer Kamera
- Neigung: Steuert die Neigungseinstellung einer Kamera
- Rolle: Steuert die Dreheinstellung einer Kamera
- Niedrige Lichtkompensation

Schnellaufnahme

Schnellaufnahme kann dazu verwendet werden, eine Anwendung mit hohem Ressourcenaufwand aufzuzeichnen, wie ein modernes Spiel. Falls Sie ein Spiel spielen, das umfangreiche Computerressourcen verwendet und Sie die Qualität der Videoaufnahme verbessern möchten, dann versuchen Sie es mit der **Schnellaufnahme**.

- **Schnellaufnahme** befindet sich im Drop-down-Menü **Bildschirm aufnehmen als** unter der Vorschau.

Beachten Sie bitte, dass die CPU-Auslastung minimal, aber die Videodatei groß sein wird.

Spielaufnahmemodus

Debut ermittelt automatisch, ob ein Spiel als Vollbild ausgeführt wird und startet dann den **Spiel aufnahmemodus**. Beachten Sie bitte, dass dann eine neue Aufnahme erstellt wird, wenn die Aufnahme vor dem Spiel gestartet wird.

NCH Software Produktpalette

Dies ist eine praktische Methode, um durch alle Programme von NCH Software zu stöbern. Sie finden eine Reihe an Produkten, die nach Art, wie Audio, Video usw., sortiert sind und diese ansehen. Hierüber können Sie die Programme herunterladen und installieren und dann testen. Falls Sie ein Programm bereits installiert haben, können Sie „Ausführen“ anklicken, um es zu starten.

Sie finden außerdem eine Liste mit Funktionen für Programme in einer Kategorie. Klicken Sie eine Funktion an, wie „Videodatei bearbeiten“, um ein Programm mit dieser Funktion zu installieren.

Suche

Durchsuchen Sie unsere Webseite nach Programmen, die mit den eingegebenen Stichworten übereinstimmen.

Weitere Software ansehen

Durchsuchen Sie unsere Webseite nach weiteren Programmen.

Unseren Newsletter abonnieren

Abonnieren Sie unseren Newsletter und informieren Sie sich über Neuveröffentlichungen und Nachlässe. Sie können das Abonnement jederzeit kündigen.

Aktuelle Rabatte für Kauf ansehen

Hier sehen Sie aktuelle Rabatte, die wir beim Kauf unserer Produkte anbieten.

Google Autorisierungsprozess unter Windows Vista und Windows XP

Falls Sie Windows XP oder Windows Vista installiert haben, sind zusätzliche Schritte notwendig, um Debut dazu zu autorisieren, zu Google Drive oder YouTube hochzuladen:

1. Klicken Sie auf **Autorisieren...** im Dialog **Autorisierung**.
2. Falls nötig, melden Sie sich auf der geöffneten Webseite bei Ihrem Google Konto an.
3. Bestätigen Sie, dass Sie Debut dazu autorisieren, auf die angefragten Funktionen zuzugreifen.
4. Kopieren Sie den von Google bereitgestellten **Autorisierungscode** und fügen ihn in den Dialog **Autorisierung bestätigen** in Debut ein.
5. Klicken Sie auf **Bereit**, um zu bestätigen, dass die Autorisierung abgeschlossen ist.

Software-Lizenzbedingungen

Unser Ziel ist es, dass jeder Benutzer eine erfolgreiche Erfahrung mit unserer Software hat. Wir bieten es Ihnen auf der Grundlage an, dass Sie unsere Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) akzeptieren.

Diese Lizenzbedingungen beschränken unsere Haftung und unterliegen einer Schiedsvereinbarung und einer Gerichtsstandsvereinbarung. Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen, da diese sich auf Ihre Rechte auswirken.

1. Die Urheberrechte an dieser Software sowie allen Bild- und Tondaten, die mit der Software vertrieben werden, liegen bei NCH Software sowie Anderen, die in dem Kästchen Über aufgeführt sind. Alle Rechte vorbehalten. Die Installation dieser Software sowie jeder Software, die mit dieser gebündelt oder bei Bedarf installiert wird, einschließlich Verknüpfungen und Startmenüordner, ist nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zulässig. Diese Urheberrechte gelten nicht in Bezug auf jegliche kreative Arbeit, die von Ihnen, dem Nutzer, erstellt wurde.
2. Durch Installation, Vertrieb oder Nutzung der Software stimmen Sie, in Ihrem eigenen Namen und im Namen Ihres Arbeit- oder Auftraggebers, diesen Bedingungen zu. Falls Sie einer dieser Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie die Software nicht verwenden, kopieren, übertragen, verteilen oder installieren. Retournieren Sie diese innerhalb von 14 Tagen an den Kaufort, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.
3. Diese Software und sämtliche dazugehörigen Dateien, Daten und Materialien werden „ohne Gewähr“ vertrieben und ohne jegliche Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn Sie beabsichtigen, sich für kritische Zwecke auf diese Software zu verlassen, dann müssen Sie diese vor der Verwendung vollständig testen, redundante Systeme installieren und jegliches Risiko übernehmen.
4. Wir haften nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Software entstehen, einschließlich aber nicht beschränkt auf jedwede besondere, beiläufige oder Folgeschäden. Ihr Anspruch gegenüber uns beschränkt sich auf die vollständige Rückerstattung des Kaufpreises der Software.
5. Sie dürfen diese Software nicht unter solchen Umständen einsetzen, bei denen ein Risiko besteht, dass der Ausfall der Software körperliche Schäden oder Lebensgefahr hervorrufen kann. Sie dürfen diese Software nicht verwenden, wenn Sie Ihren Computer nicht regelmäßig sichern oder keine Antiviren- und Firewallsoftware auf dem Computer installiert haben oder sensible Daten unverschlüsselt auf dem Computer aufbewahren. Sie stimmen zu, uns von jeglichen Forderungen freizustellen, die von solch einer Nutzung stammen.
6. Sie dürfen die Installationsdatei in unveränderter Form kopieren und weitergeben, aber Sie dürfen unter keinen Umständen einen Registrierungscode für eines unserer Programme ohne schriftliche Einwilligung weitergeben. In dem Fall, in dem Sie einen Software-Registrierungscode weitergeben, werden Sie dazu verpflichtet, den vollen Kaufpreis für jeden Ort, an welchem die unerlaubte Nutzung erfolgt, zu zahlen.
7. Die Verwendung der von der Software gesammelten Daten unterliegt den Datenschutzbestimmungen von NCH Software. Diese lassen die automatische, anonyme Erfassung von Nutzerstatistiken in eingeschränkten Situationen zu.

8. Rechtswahl. Falls Sie sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, ist Ihr Rechtsverhältnis mit NCH Software, Inc., einem US-amerikanischen Unternehmen und diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen und Gerichten von Colorado. Falls Sie sich an einem anderen Ort der Welt außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, ist Ihr Rechtsverhältnis mit NCH Software Pty Ltd, einem australischen Unternehmen und diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen und Gerichten des Australian Capital Territory. Diese Gerichte haben fortbestehende und ausschließliche Zuständigkeit über jeglichen Rechtsstreit zwischen Ihnen und uns, unabhängig von der Art der Streitigkeit.

9. Nur für US-Kunden: Schiedsvereinbarung und Sammelklage-Verzicht: Falls Sie sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, stimmen Sie und NCH Software zu, alle Streitigkeiten und Forderungen zwischen uns in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und dem Ablauf zu schlichten, die in der englischen Version dieser Bedingungen hier dargelegt sind: <https://www.nch.com.au/general/legal.html>. BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG. SIE KÖNNTEN IHRE RECHTE BEEINTRÄCHTIGEN. In diesen Bedingungen STIMMEN SIE UND NCH SOFTWARE ZU, DASS JEDE SEITE NUR ANSPRÜCHE IN IHRER ODER SEINER PERSÖNLICHEN KAPAZITÄT GEGEN DIE ANDERE SEITE ERHEBEN KANN, NICHT ALS KLÄGER ODER MITGLIED EINER SAMMELKLÄGERGRUPPE IN EINER VERMEINTLICHEN SAMMELKLAGE ODER EINEM REPRÄSENTATIVEN VERFAHREN.

Bildschirm-Referenzen - Kameraüberlagerung

Mit dieser Funktion können Sie über Ihr Ausgabevideo ein Kamerabild legen.

Die Kameraüberlagerung für Videos übernehmen

Um beim aktuellen Video eine Überlagerung anzuwenden, klicken Sie auf **Hilfsmittel-> Kameraüberlagerung**. Rechts neben der Vorschau wird dann ein Feld eingeblendet. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Aktivieren** aus.

Dort können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

- **Kamera:** In diesem Drop-down-Menü können Sie die Webcam auswählen, die Sie für die Überlagerung verwenden möchten.
- **Format:** Hier finden Sie alle Auflösungen, Frames pro Sekunde und Pixelformate, die Ihre Kamera unterstützt.
- **Kameraeinstellungen:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Fenster mit kameraspezifischen Einstellungen vom Kamerahersteller zu öffnen.
- **Mikrofoneinstellungen:** Klicken Sie dies, um das Fenster **Optionen -> Audio** zu öffnen, in dem Sie die Audioquelle wählen können, die aufgenommen werden soll.
- **Ausrichtung:** Verwenden Sie diese Optionsfelder, um zu bestimmen, wo im Ausgabebild die Überlagerung platziert werden soll.
- **Größe:** Bestimmen Sie die Größe der Überlagerung als Prozentsatz der Größe des Ausgabebildes.
- **Rand:** Bestimmen Sie den Abstand von der Überlagerung zur Kante des Ausgabebildes, als Prozentsatz der Größe des Ausgabebildes.

Bildschirm-Referenzen - Flickr-Autorisierung

Sie müssen die Flickr Autorisierung abschließen, bevor Videos zu Ihrem Flickr Konto hochgeladen werden können.

- Klicken Sie auf **Autorisieren...** .
- Melden Sie sich auf der sich öffnenden Webseite bei Flickr an.
- Bestätigen Sie, dass Debut Videos zu Ihrem Flickr Konto hochladen darf.
- Schließen Sie die Webseite und kehren Sie zu Debut zurück.
- Klicken Sie auf **Bereit**, um zu bestätigen, dass die Autorisierung abgeschlossen ist.

Bildschirm-Referenzen - Videovorschau

Im Vorschaulog findet man fünf Schaltflächen:

- **Zum Anfang zurückgehen (Pos1):** Durch Drücken dieser Schaltfläche wird man zum Start des Videos zurückgeführt. Das Drücken dieser Schaltflächen ist wie das sofortige Zurückspulen zum Anfang des Videos.
- **Schritt zurück (nach links):** Durch Drücken dieser Schaltfläche bewegt man sich im Video ein wenig zurück. Es ist, als ob man am Videoplayer auf „Zurückspulen“ und dann sofort auf „Pause“ drückt.
- **Abspielen / Pause (Leertaste):** Diese Schaltfläche ähnelt den Wiedergabe- und Pause-Tasten an einem Videoplayer. Durch Drücken von Abspielen wird die Videowiedergabe gestartet, durch das erneute Drücken wird die Wiedergabe angehalten.
- **Schritt vorwärts (nach rechts):** Durch Drücken dieser Schaltfläche bewegt man sich im Video ein wenig vorwärts. Es ist, als ob man am Videoplayer auf „Vorspulen“ und dann sofort auf „Pause“ drückt.
- **Zum Ende gehen (Ende):** Durch Drücken dieser Schaltfläche wird man zum Ende des Videos geführt. Das Drücken dieser Schaltflächen ist wie das sofortige Vorspulen zum Ende des Videos.

Unter dem Video findet man eine Zeitachse. Sie können auf eine beliebige Stelle in der Zeitachse klicken, um sofort zu diesem Zeitpunkt im Video zu gelangen. Es ist, als ob man sofort vor- oder zurückspult, bis man diese Stelle im Video erreicht. Sie können auch die rote Cursor-Linie in der Zeitachse ziehen, um zu sehen, wie das Video vor- oder zurückgespult wird. Es stehen drei Vorschau Modi zur Verfügung:

- **An Fenster anpassen:** Das ist der Standardmodus. Die Videogröße wird so angepasst, dass es in den Vorschaubereich passt. Wenn dieser Modus ausgewählt wurde und das Fenster nicht die Standardhöhe hat, dann wird die Fensterhöhe auf den Standardwert vergrößert. Der Modus wird außerdem automatisch in diesen geändert, wenn die Größe vom Fenster geändert wird (z. B. durch Ziehen von einem Fensterrand).
 - **An Bildschirm anpassen:** Das Fenster wird gestreckt, um den verfügbaren Bildschirmbereich auszufüllen und die Videogröße wird so angepasst, dass das Video in den Vorschaubereich passt.
 - **Tatsächliche Größe:** Die Größe vom Fenster wird so angepasst, dass der Vorschaubereich der tatsächlichen Videogröße entspricht. Falls das Video größer als der verfügbare Bereich (d. h. 1080p Video auf einem 720p Bildschirm) ist, wird der Modus automatisch in **An Bildschirm anpassen** geändert.
- Sie können auch **Alt+Enter** drücken, um in den Vollbildmodus umzuschalten.

Bildschirm-Referenzen - Farbauswahl-Dialog

Farbauswahl-Dialog

Die Farbauswahl ist in mehrere Teile unterteilt, mit mehreren Möglichkeiten zur Auswahl einer Farbe:

Farbe visuell anpassen

Die obere Hälfte des Dialogs besteht aus 2 farbigen Feldern, eines, mit dem Sie einen beliebigen Punkt in einem 256 x 256 Quadrat auswählen können, und das andere, das als langer Schieberegler funktioniert. Welche Farben in diesen beiden Feldern angezeigt werden, hängt davon ab, welches Optionsfeld ausgewählt ist (siehe unten), aber in allen Fällen ändert die Position des Schiebereglers die im quadratischen Feld verfügbaren Farben. Welcher Punkt in diesem quadratischen Feld ausgewählt wird, ist die ausgewählte Farbe.

Anpassen durch RGB oder HSV

Unter dem quadratischen farbigen Feld befindet sich eine Reihe von 6 Optionen (jeweils 1 für Farbton, Sättigung, Wert, Rot, Grün und Blau), die jeweils ein Optionsfeld, einen Schieberegler und eine Nachunten-Zahlensteuerung enthalten. Wenn eine der 3 HSV-Optionsfelder ausgewählt ist, wird dieser Wert durch den visuellen Schieberegler (siehe oben) dargestellt, während die beiden anderen Werte die Achsen des quadratischen Farbfelds sind. Die Steuerelemente funktionieren auf die gleiche Weise, wenn eine der RGB-Radioschaltflächen ausgewählt ist. Sie können diese Werte auch mit den Schiebereglern neben den Beschriftungen sowie den Up/Down-Steuerelementen neben den Schiebereglern anpassen. Jede Anpassung dieser Werte aktualisiert die visuellen Steuerelemente, und jede Anpassung dieser visuellen Steuerelemente aktualisiert diese Werte.

Ausgewählte Farbe

Die ausgewählte Farbe wird rechts neben den RGB- und HSV-Steuerelementen angezeigt. Das Feld ist diagonal geteilt, wobei der obere linke Abschnitt mit der Bezeichnung Neu (die Farbe, die Sie erstellen) und der untere rechte Abschnitt mit Current (die Farbe, die bereits vorhanden ist und weiterhin ausgewählt wird, wenn Sie das Dialogfeld abbrechen) markiert ist. Darunter befindet sich der Hex-Wert der ausgewählten Farbe (Sie können dort auch einen gültigen Hex-Wert eingeben, um die ausgewählte Farbe zu aktualisieren). Rechts neben der ausgewählten Farbe befindet sich eine Eyedropper-Taste, mit der Sie die ausgewählte Farbe festlegen können, indem Sie eine beliebige Stelle auf dem Desktop abtasten.

Benutzerdefinierte Farbpalette

Am unteren Rand des Dialogs finden Sie eine Reihe von 12 farbigen Rechtecken neben einer Schaltfläche mit dem Titel Auf Swatch setzen. Diese umfassen die benutzerdefinierte Farbpalette und ermöglichen ihnen das Erstellen und Speichern (diese bleiben auch bei Debut is geschlossen) Ihrer eigenen benutzerdefinierten Farben erhalten. Um die Farbe einer Swatch festzulegen, wählen Sie zuerst dieses Farbfeld aus, indem Sie darauf klicken. Wählen Sie dann Ihre gewünschte Farbe aus und klicken Sie schließlich auf die Schaltfläche Auf Swatch setzen. Sie können dann eine der gespeicherten Farben laden, indem Sie einfach auf dieses Farbbild klicken.

Bildschirm-Referenzen - Wasserzeichen

Mittels dieser Funktion können Sie Wasserzeichen auf Ihrer Live-Videoausgabe erstellen.

Wasserzeichen für Videos übernehmen Wählen Sie aus, ob Sie ein Wasserzeichen bei den Videos anwenden möchten.

Bilddatei Legen Sie den Pfad zur Datei fest, welche Sie als Wasserzeichen verwenden möchten und passen Sie an, wie das Wasserzeichen im Video aussieht.

Deckkraft Wählen Sie die Deckkraft des Wasserzeichens. Die Spanne reicht von 0 - komplett transparent, bis 100 - komplette Überlappung mit dem Hintergrundbild.

Seitenverhältnis beibehalten Behalten Sie das ursprüngliche Verhältnis zwischen Höhe und Breite des Wasserzeichenbildes bei.

Größe und Position als Prozentzahl der Bildschirmgröße Passen Sie an, wie das Wasserzeichen im Video aussehen soll.

- **Horizontale Ausrichtung:** Lässt das Wasserzeichen links, rechts oder in der Mitte des Videos erscheinen.
- **Vertikale Ausrichtung:** Lässt das Wasserzeichen oben, unten oder in der Mitte des Videos erscheinen.
- **Größe anpassen:** Legen Sie in Prozent (%) fest, wie groß das Wasserzeichen sein soll (im Vergleich zur Größe des Videobildschirms).
- **Wasserzeichen-Seitenrand (Prozent):** Legen Sie in Prozent (%) fest, wie groß der Seitenrand für das Wasserzeichen sein soll (im Vergleich zur Größe des Videobildschirms).

Größe und Position in Pixel Passen Sie genau an, wie das Wasserzeichen im Video aussehen soll. Sie können die genauen Abmessungen und die Position vom Wasserzeichen auf dem Videobildschirm festlegen.

- **Breite:** Bestimmen Sie die Breite des Wasserzeichens in Pixel.
- **Höhe:** Bestimmen Sie die Höhe des Wasserzeichens in Pixel.
- **Horizontale Position:** Definieren Sie die x-Koordinate der oberen linken Ecke vom Wasserzeichenbild.
- **Vertikale Position:** Definieren Sie die y-Koordinate der oberen linken Ecke vom Wasserzeichenbild.

Bildschirm-Referenzen - GIF-Encodereinstellungen

Looping

Wählen Sie dies aus, damit Ihr GIF endlos wiederholt wird.

Bildschirm-Referenzen - Planer

Mit dem Planer können Sie einrichten, dass Debut an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit mit der Videoaufzeichnung beginnt. Öffnen Sie den Planer durch Auswahl vom Menü „Datei“ -> „Aufnahme planen“. Im Planer können Sie Zeitpläne für neue Aufnahmen hinzufügen oder zuvor erstellte Aufnahmezeitpläne verwalten.

Um einen neuen Aufnahmezeitplan hinzuzufügen, drücken Sie die Hinzufügen-Schaltfläche. Das Fenster „Eine Aufnahme planen“ wird dann eingeblendet. Hier müssen Sie Ihrem Zeitplan einen Namen geben (z. B. Lokalnachrichten), das Aufnahmegerät wählen, mit welchem Sie aufzeichnen möchten (Webcam, Gerät, Netzwerk oder Bildschirm) und Debut dazu einrichten, an einem bestimmten Datum, an einem bestimmten Wochentag oder jeden Tag zu einer bestimmten Zeit aufzunehmen. Wenn die geplante Aufnahme aktiviert wurde, dann wird Debut am festgelegten Datum und zur festgelegten Uhrzeit automatisch mit der Aufzeichnung beginnen. Die Aufnahme kann auch begonnen werden, wenn Debut zum geplanten Zeitpunkt nicht ausgeführt wird. In diesem Fall wird Debut automatisch vom System gestartet. Sie müssen sich über das Ausführen von Debut zum geplanten Zeitpunkt keine Gedanken machen. Fügen Sie nur eine geplante Aufgabe hinzu und lassen Sie den Computer eingeschaltet. (Stellen Sie bitte sicher, dass das System über das gleiche Konto angemeldet ist, mit dem auch die geplanten Aufnahmen eingerichtet wurden.)

Hinzufügen...

Klicken Sie die Schaltfläche Hinzufügen, um einen neuen Aufnahmezeitplan zu erstellen.

Bearbeiten...

Klicken Sie die Schaltfläche Bearbeiten, um die Einstellungen vom gewählten Aufnahmezeitplan in der Liste der geplanten Aufnahmen zu bearbeiten.

Löschen

Klicken Sie die Schaltfläche Löschen, um den gewählten Aufnahmezeitplan aus der Liste der geplanten Aufnahmen zu entfernen.

Bildschirm-Referenzen - Eine Aufnahme planen

Im Fenster „Eine Aufnahme planen“ können Sie eine neue geplante Aufnahme erstellen oder eine vorhandene Aufnahme bearbeiten. Um zu diesem Fenster zu gelangen, klicken Sie auf Optionen in der Symbolleiste und wählen die Registerkarte **Zeitplan**. Drücken Sie dann die Schaltfläche „Hinzufügen“, um einen neuen Zeitplan zu erstellen oder wählen Sie einen vorhandenen Zeitplan aus und drücken die Schaltfläche „Bearbeiten“, um die Einstellungen des Zeitplans zu ändern. Im Dialogfeld „Eine Aufnahme planen“ können Sie den Namen und die Art der Aufnahme festlegen, das Audio-Eingabegerät, den Zeitplan und ob der Zeitplan aktiv oder inaktiv ist. Beachten Sie bitte, dass einige Windows Stromsparmodi geplante Aufnahmen beeinträchtigen könnten. Obwohl Debut einen Computer aus dem Ruhezustand holen kann, um eine geplante Aufnahme zu starten, kann es keine Passwörter umgehen, die bei der Reaktivierung eingegeben werden müssen.

Um diese Einstellung zu ändern, folgen Sie dem unten stehenden Ablauf für Ihr Betriebssystem:

- **Windows XP:** Öffnen Sie die **Systemsteuerung** und wählen Sie **Energieoptionen**. Heben Sie in der Registerkarte **Erweitert** die Auswahl für „*Kennwort beim Reaktivieren aus dem Standbymodus anfordern*“ auf.
- **Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1:** Öffnen Sie die **Systemsteuerung** und wählen Sie **Energieoptionen**. Klicken Sie auf **Kennwort bei Reaktivierung anfordern** in der linken Spalte und wählen Sie „*Kein Kennwort anfordern*“.
- **Windows 10:** Klicken Sie auf das Windows Kennzeichen in der unteren linken Ecke und klicken Sie dann auf das Getriebe-Symbol, um das Fenster **Einstellungen für Windows** zu öffnen. Klicken Sie hier auf **Konten**. Wählen Sie in der linken Spalte **Anmeldeoptionen** **Anmeldung erforderlich** im Drop-down-Menü „*Niemals*“

aus.

Aktiv

Die Aufnahme ist nur dann eingeplant, wenn dieses Kästchen ausgewählt wurde.

Planung

Wählen Sie die Start- und Endzeit für die Aufnahme aus und ob diese einmalig, täglich oder an bestimmten Wochentagen durchgeführt werden soll.

Quelle

Wählen Sie aus, von welchem Videogerät Sie aufzeichnen möchten.

Audio

Wählen Sie aus, von welchem Audiogerät Sie aufzeichnen möchten.

Bildschirm-Referenzen - Videooptionen: Geräteausgabe

Sie können die Ausgabeeinstellungen des aufgezeichneten Videos ändern.

Videogröße anpassen

Sie können das Ausgabevideo auf eine individuelle Größe anpassen oder eine der vordefinierten Einstellungen wählen. Um eine benutzerdefinierte Größe zu verwenden, geben Sie einfach die gewünschte Höhe und Breite ein und drücken Sie OK.

Sie können das Video auf die gewünschte Größe entweder zuschneiden oder verkleinern / vergrößern.

Das Seitenverhältnis der Originalquelle kann ebenfalls beibehalten werden. In diesem Fall wird die Höhe oder die Breite automatisch angepasst.

Bildfrequenz ändern

Sie können die Bildfrequenz vom Ausgabevideo einschränken. Dies kann dabei helfen, den CPU-Bedarf zu verringern, welcher zum Verschlüsseln des Videos notwendig ist.

Beachten Sie, dass die Formate MPG, DV und PSP feststehende Bildfrequenzeinstellungen haben:

MPG = 23,98 F/s

DV (NTSC) = 29,97 F/s

DV (PAL) = 25 F/s

PSP = 29,97 F/s

Zeitraffer aktivieren

Sie können Debut dazu einrichten, ein langes Zeitraffer-Video aufzunehmen. Ein Beispiel davon wäre, das Vorbeiziehen der Wolken am Himmel zu beobachten.

Diese Funktion arbeitet mit der Bildfrequenz zusammen. Sie können mittels dieser Formeln die Länge vom Ausgabevideo berechnen:

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Sekunden / Sekunden pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Minuten / Minuten pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Stunden / Stunden pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

-> wobei Aufnahmezeit in xxx die Länge der tatsächlichen Aufnahme ist, xxx pro 1 aufgenommenem Einzelbild die Einstellung „Ein Einzelbild aufnehmen, alle“ ist, Bildfrequenz die Einstellung „Bildfrequenz“ ist und / der Divisionsoperator ist.

Wenn die Bildfrequenz beispielsweise 30 ist und die Zeitraffer-Einstellung 1 Sekunde pro Einzelbild, dann ist das Ausgabevideo 2 Sekunden pro Aufnahmeminute (d. h. $60 / 1 / 30 = 2$). Wenn die Bildfrequenz allerdings 15 ist und die Zeitraffer-Einstellung 4 Sekunden pro Einzelbild, dann ist das Ausgabevideo 1 Sekunde pro Aufnahmeminute (d. h. $60 / 4 / 15 = 1$).

Bildschirm-Referenzen - Videooptionen: Netzwerkausgabe

Sie können die Ausgabeinstellungen des aufgezeichneten Videos ändern.

Videogröße anpassen:

Sie können das Ausgabevideo auf eine individuelle Größe anpassen oder eine der vordefinierten Einstellungen wählen. Um eine benutzerdefinierte Größe zu verwenden, geben Sie einfach die gewünschte Höhe und Breite ein und drücken Sie OK.

Sie können das Video auf die gewünschte Größe entweder zuschneiden oder verkleinern / vergrößern.

Das Seitenverhältnis der Originalquelle kann ebenfalls beibehalten werden. In diesem Fall wird die Höhe oder die Breite automatisch angepasst.

Bildfrequenz ändern:

Sie können die Bildfrequenz vom Ausgabevideo einschränken. Dies kann dabei helfen, den CPU-Bedarf zu verringern, welcher zum Verschlüsseln des Videos notwendig ist. Das Einschränken der Bildfrequenz auf niedrigere Werte kann allerdings verpixelte und / oder leere Bilder ergeben.

Beachten Sie, dass die Formate MPG, DV und PSP feststehende Bildfrequenzeinstellungen haben:

MPG = 23,98 F/s

DV (NTSC) = 29,97 F/s

DV (PAL) = 25 F/s

PSP = 29,97 F/s

Zeitraffer aktivieren:

Sie können Debut dazu einrichten, ein langes Zeitraffer-Video aufzunehmen. Ein Beispiel davon wäre, das Vorbeiziehen der Wolken am Himmel zu beobachten.

Diese Funktion arbeitet mit der Bildfrequenz zusammen. Sie können mittels dieser Formeln die Länge vom Ausgabevideo berechnen:

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Sekunden / Sekunden pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Minuten / Minuten pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Stunden / Stunden pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

-> wobei Aufnahmezeit in xxx die Länge der tatsächlichen Aufnahme ist, xxx pro 1 aufgenommenem Einzelbild die Einstellung „Ein Einzelbild aufnehmen, alle“ ist, Bildfrequenz die Einstellung „Bildfrequenz“ ist und / der Divisionsoperator ist.

Wenn die Bildfrequenz beispielsweise 30 ist und die Zeitraffer-Einstellung 1 Sekunde pro Einzelbild, dann ist das Ausgabevideo 2 Sekunden pro Aufnahmeminute (d. h. $60 / 1 / 30 = 2$).

Wenn die Bildfrequenz allerdings 15 ist und die Zeitraffer-Einstellung 4 Sekunden pro Einzelbild, dann ist das Ausgabevideo 1 Sekunde pro Aufnahmeminute (d. h. $60 / 4 / 15 = 1$).

Bildschirm-Referenzen - Videooptionen: Bildschirmausgabe

Sie können die Ausgabeeinstellungen des aufgezeichneten Videos ändern.

Videogröße anpassen:

Sie können das Ausgabevideo auf eine individuelle Größe anpassen oder eine der vordefinierten Einstellungen wählen. Um eine benutzerdefinierte Größe zu verwenden, geben Sie einfach die gewünschte Höhe und Breite ein und drücken Sie OK.

Das Seitenverhältnis der Originalquelle kann ebenfalls beibehalten werden. In diesem Fall wird die Höhe oder die Breite automatisch angepasst.

Bildfrequenz begrenzen:

Sie können die Bildfrequenz vom Ausgabevideo einschränken. Dies kann dabei helfen, den CPU-Bedarf zu verringern, welcher zum Verschlüsseln des Videos notwendig ist. Das Einschränken der Bildfrequenz auf niedrigere Werte kann allerdings verpixelte und / oder leere Bilder ergeben.

Beachten Sie, dass die Formate MPG, DV und PSP feststehende Bildfrequenzeinstellungen haben:

MPG = 23,98 F/s

DV (NTSC) = 29,97 F/s

DV (PAL) = 25 F/s

PSP = 29,97 F/s

Zeitraffer aktivieren:

Sie können Debut dazu einrichten, ein langes Zeitraffer-Video aufzunehmen. Ein Beispiel davon wäre, das Vorbeiziehen der Wolken am Himmel zu beobachten.

Diese Funktion arbeitet mit der Bildfrequenz zusammen. Sie können mittels dieser Formeln die Länge vom Ausgabevideo berechnen:

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Sekunden / Sekunden pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Minuten / Minuten pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

Ausgabelänge in Sekunden = Aufnahmezeit in Stunden / Stunden pro 1 aufgenommenem Einzelbild / Bildfrequenz

-> wobei Aufnahmezeit in xxx die Länge der tatsächlichen Aufnahme ist, xxx pro 1 aufgenommenem Einzelbild die Einstellung „Ein Einzelbild aufnehmen, alle“ ist, Bildfrequenz die Einstellung „Bildfrequenz begrenzen“ ist und / der Divisionsoperator ist.

Wenn die Bildfrequenz beispielsweise 30 ist und die Zeitraffer-Einstellung 1 Sekunde pro Einzelbild, dann ist das Ausgabevideo 2 Sekunden pro Aufnahmeminute (d. h. $60 / 1 / 30 = 2$). Wenn die Bildfrequenz allerdings 15 ist und die Zeitraffer-Einstellung 4 Sekunden pro Einzelbild, dann ist das Ausgabevideo 1 Sekunde pro Aufnahmeminute (d. h. $60 / 4 / 15 = 1$).

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Video

Webcam / Aufnahmegerät

Falls Sie mehr als eine Webcam oder ein Aufnahmegerät installiert haben, dann können Sie das Gerät auswählen, welches Sie zur Aufnahme verwenden möchten. Sie können auch das gewünschte Ausgabeformat und das Eingabegerät wählen.

Wählen Sie die Option „Video auf Breitbild ziehen“, um den Modus 16x9 zu erzwingen.

Wählen Sie die Option „Video deinterlacen“, um die Einzelbilder zu deinterlacen.

Wenn in von Debut erstellten Aufnahmen das Audio und das Video nicht synchron sind, dann versuchen Sie die Auswahl für „Zeitstempel von Original-Frame verwenden“ aufzuheben.

Sie können die inhärenten Bild- und Kameraeinstellungen auf einem Videoaufnahmegerät mit der Schaltfläche Geräteeinstellungen... ändern.

Hinweis: DV-Camcorder werden von Debut nicht unterstützt. Verwenden Sie bitte VideoPad oder Golden Videos, um Video von Camcordern aufzuzeichnen.

Netzwerkamera Sie können die Netzwerkkamera mit der URL, dem Benutzernamen und dem Passwort wählen. Sie können den Anschluss in die URL einschließen. Die letzten 10 URLs werden in dem Kombinationsfeld behalten. Sie können die URL aus dem Feld entfernen, indem Sie sie markieren, aus dem Kästchen löschen und dann die OK-Schaltfläche drücken.

Bildschirmaufnahme

Wählen Sie diese Option, um Video von Ihrem Desktop aufzunehmen. Sie können einen Teil oder den gesamten Desktop mittels dem Auswahltool wählen.

Wenn Sie mehrere Bildschirme haben, können Sie das Debut Fenster zu dem Bildschirm verschieben, welcher nicht der Aufnahmebildschirm ist. Sie können beispielsweise den Hauptbildschirm als Aufnahmebildschirm wählen und das Debut Fenster zum zweiten Bildschirm verschieben. Die Videovorschau ist dann aktiviert.

Wählen Sie die Option „Letzte Auswahl laden“, um das letzte Auswahlrechteck zu laden, wenn Debut gestartet wird. Heben Sie die Auswahl auf, um den gesamten Desktop zu laden.

Verwenden Sie den Schieberegler „Bildfrequenz begrenzen“, um eine niedrigere Bildfrequenz (F/s) auszuwählen, falls Ihr Computer langsam ist. Das Einschränken der Bildfrequenz auf niedrigere Werte kann allerdings verpixelte und / oder leere Bilder ergeben.

Wählen Sie die Option „Gamma-Rampe anwenden“, um die Geräte-Gamma-Rampe bei der Aufnahme von Vollbildanwendungen zu nutzen. Diese Option ist standardmäßig ausgeschaltet, da zusätzliche Rechenleistung notwendig ist.

Hinweis: Wird Debut mit Administratorrechten ausgeführt, dann kann dies Grafikprobleme bei der Bildschirmaufnahme von Fremdherstellersoftware verursachen.

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Audio

Mikrofon

Wählen Sie diese Option, um Sound vom einem Mikrofon aufzunehmen.

Lautsprecher

Wählen Sie dieses Kästchen aus, um die Methode zu wählen, mit der Debut das Systemaudio aufnimmt:

- **Filtertreiber** Wenn man diese Option wählt, installiert Debut eine Komponente, die das vom System produzierte Audio aufnimmt.

Hinweis:

- Um Audio von einer anderen Anwendung aufnehmen zu können, muss Debut vor der anderen Anwendung gestartet werden. Um beispielsweise Audio von einer Media-Player-Anwendung aufzunehmen, starten Sie zuerst Debut und dann die Media-Player-Anwendung.
- Um diese Funktion in Windows XP zu aktivieren, muss Debut installiert und als Administrator ausgeführt werden.
- **MMDevice (in Windows XP nicht verfügbar)**
Durch Auswahl dieser Option verwendet Debut Windows Schnittstellen, um von anderen Anwendungen produziertes Audio aufzunehmen.

Hinweis:

- Falls Sie eine Anwendung aufnehmen möchten, die Administratorrechte hat, kann Debut diese nicht aufnehmen, außer es wird ebenfalls mit Administratorrechten gestartet.

Mausklicks

Verwenden Sie diese Option, um einen Ton aufzunehmen, wenn im Ausgabevideo die Maus gedrückt wird. Der Sound wird aufgenommen, auch wenn im System kein Audiogerät gefunden wird. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Bildschirm als Aufzeichnungsmodus gewählt wurde.

Während der Aufnahme nur dB-Pegel anzeigen

Verwenden Sie dies, um die Tonanzeige nur während der Aufnahme einzublenden. Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet.

Ton

Mit diesen Optionen können Sie wählen, ob ein Ton abgespielt wird, wenn Debut die Aufnahme beginnt oder anhält.

In einigen Umgebungen ist es notwendig, einen Ton während der Aufnahme abzuspielen. Markieren Sie dazu das Kästchen „Aufnahmeton abspielen, alle (Sekunden)“ und geben Sie die Anzahl der Sekunden zwischen den Tönen in das Bearbeitungsfeld ein.

Aufnahmesignal, wenn Aufnahme beginnt

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen kurzen Ton hören möchten, sobald die Aufnahme beginnt.

Stoppsignal, wenn Aufnahme anhält

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen kurzen Ton hören möchten, sobald die Aufnahme anhält.

Aufnahmeton abspielen, alle (Sekunden)

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie nach einer bestimmten Anzahl an Sekunden einen kurzen Ton hören möchten.

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Ausgabe

Warnen, wenn Festplattenspeicher gering ist

Diese Option lässt Sie eine Warnstufe für den minimal verfügbaren, freien Speicherplatz auf der Festplatte des Computers festlegen. Wenn der freie Speicherplatz auf oder unter diesen Wert sinkt, zeigt Debut eine Warnmeldung an. Der Standardwert für freien Speicherplatz ist 300 MB.

Zielordner

Hier können Sie den Ordner wählen, in welchen Debut Dateien exportiert. Um diese Option zu verwenden, geben Sie entweder den Ordner ein, in welchen Sie Debut Dateien speichern möchten oder verwenden Sie die Suchen-Schaltfläche rechts, um den Ordner zu suchen.

Ausgabedateiname

Wählen Sie die Option „Vor Aufnahmestart den Dateinamen erfragen“, wenn Sie für jede aufgenommene Datei einen anderen Namen wählen möchten.

Wählen Sie „Dieses Dateinamenformat verwenden“, wenn Sie den Dateinamen vor Aufnahmebeginn festlegen möchten. Die folgenden Felder können im Ausgabedateiformat verwendet werden:

- %autonumber% - Zahl automatisch erhöhen
- %YYYY% - aktuelles Jahr
- %MM% - aktueller Monat
- %DD% - aktuelles Datum
- %HH% - aktuelle Stunde
- %MIN% - aktuelle Minute
- %SS% - aktuelle Sekunde

Die Schaltfläche „Zurücksetzen“ setzt das Format auf den Standard zurück, falls Sie dieses geändert haben.

Die Schaltfläche „AutoNummerierung zurücksetzen“ setzt die nächste, automatisch erhöhte Zahl, welche von %autonumber% verwendet wird, auf 1 zurück.

Alle Aufnahmen in diesen Ordner spiegeln

Wenn Sie ein Sicherungslaufwerk haben oder alle Aufnahmen im Netzwerk sichern möchten, dann können Sie diese Option verwenden. Beachten Sie, dass Aufnahmen nur übermittelt werden, nachdem Aufnahme und Komprimierung abgeschlossen wurden.

Befehlszeilenanwendung ausführen

Dies ist eine erweiterte Option, um IT-Experten zu ermöglichen, Aufnahmen an andere Anwendungen zu senden. Um beispielsweise einen proprietären Codec zu verwenden oder um die Aufnahme in eine Datenbank einzufügen.

Wenn diese Option angekreuzt ist, wird nach Abschluss der Aufzeichnung der Datei durch Debut die angegebene Anwendung ausgeführt. Die Anwendung sollte ein Befehlszeilenprogramm sein. Der Name der Datei kann als Argument mit "%file%" gesendet werden, das Debut durch den vollständigen Pfad zur Datei ersetzt. Denken Sie daran, den vollständigen Pfad zu Ihrer Anwendung einzuschließen (umschließen Sie ihn in ") und auch das %file% in " beizuschließen.

Ein Beispiel könnte "C:\Programme\MeinProgramm\meineexe" -myoptions "%file%" sein.

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Record/Cursor

Maximale Aufnahmedauer begrenzen auf (h:mm:ss):

Hier können Sie die maximale Aufnahmedauer im Format Stunden:Minuten:Sekunden festlegen.

Wenn maximale Aufnahmedauer erreicht wird:

Sie können auch bestimmen, ob die Aufnahme komplett angehalten werden soll („Aufnahme anhalten“) oder ob eine neue Aufnahme begonnen werden soll („Neue Aufnahme erstellen und fortfahren“). Wenn Sie Letzteres wählen, dann wird der Dateiname in „Dieses Dateinamenformat verwenden“ in den Ausgabe-Optionen verwendet.

Vorschau deaktivieren, wenn per Bildschirmaufnahme aufgezeichnet wird

Sie können die Videovorschau deaktivieren, um den Spiegeleffekt beim Bildschirmaufnahmemodus zu vermeiden. Wenn Sie mehrere Bildschirme haben, können Sie das Debut Fenster auf den Bildschirm verschieben, der nicht der Aufnahmebildschirm ist.

Debut Fenster während Aufnahme minimieren, falls es die Auswahl bedeckt

Falls das Kontrollkästchen **In Taskleiste minimieren** ausgewählt wurde, wird das Debut Fenster komplett ausgeblendet, sobald die Bildschirmaufnahme beginnt und die Auswahl vom Debut Fenster bedeckt ist.

Falls das Kontrollkästchen **In Taskleiste minimieren** nicht ausgewählt wurde, wird das Debut Fenster in die Taskleiste minimiert, sobald die Bildschirmaufnahme beginnt und die Auswahl vom Debut Fenster bedeckt ist.

Schnell von Taskleiste stoppen

Sie können die Aufnahme vom Taskleisten-Menü starten, pausieren oder anhalten. Wird dieser Modus ausgewählt, dann hält ein linker Mausklick in der Taskleiste die Aufnahme an.

Countdown-Timer anzeigen

Wenn dies aktiviert ist, zeigt Debut den Countdown-Timer von 3 Sekunden bis 1 Sekunde vor der Aufnahme an.

Deaktivieren Sie die Benachrichtigung Video abspielen nach der Aufnahme

Wenn dies aktiviert ist, wird Debut Sie nicht über die Wiedergabe des Videos benachrichtigen, nachdem die Aufnahme beendet wurde.

Einstellungen für Mauscursor

Wählen Sie „Mauscursor zeigen“, wenn Sie den Cursor während der Aufnahme anzeigen möchten.

Wählen Sie „Mauscursor hervorheben“, wenn Sie den Cursor während der Aufnahme betonen möchten. Wenn diese Option gewählt wurde, können Sie die folgenden Optionen bearbeiten:

- *Radius und Farbe der Mausbewegung:* Sie können den hervorgehobenen Radius und die Farbe der Mausbewegung festlegen.
- *Radius, Farbe und Verzögerung vom Mausklick:* Sie können den hervorgehobenen Radius, die Farben und die Verzögerung der Mausklicks festlegen (Klicken mit rechter, linker und mittlerer Maustaste).

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Aufnahme

Maximale Aufnahmedauer begrenzen auf (h:mm:ss):

Hier können Sie die maximale Aufnahmedauer im Format Stunden:Minuten:Sekunden festlegen.

Wenn maximale Aufnahmedauer erreicht wird:

Sie können auch bestimmen, ob die Aufnahme komplett angehalten werden soll („Aufnahme anhalten“) oder ob eine neue Aufnahme begonnen werden soll („Neue Aufnahme erstellen und fortfahren“). Wenn Sie Letzteres wählen, dann wird der Dateiname in „Dieses Dateinamenformat verwenden“ in den Ausgabe-Optionen verwendet.

Vorschau deaktivieren, wenn per Bildschirmaufnahme aufgezeichnet wird

Sie können die Videovorschau deaktivieren, um den Spiegeleffekt beim Bildschirmaufnahmemodus zu vermeiden. Wenn Sie mehrere Bildschirme haben, können Sie das Debut Fenster auf den Bildschirm verschieben, der nicht der Aufnahmebildschirm ist.

Debut Fenster während Aufnahme minimieren, falls es die Auswahl bedeckt

Falls das Kontrollkästchen **In Taskleiste minimieren** ausgewählt wurde, wird das Debut Fenster komplett ausgeblendet, sobald die Bildschirmaufnahme beginnt und die Auswahl vom Debut Fenster bedeckt ist.

Falls das Kontrollkästchen **In Taskleiste minimieren** nicht ausgewählt wurde, wird das Debut Fenster in die Taskleiste minimiert, sobald die Bildschirmaufnahme beginnt und die Auswahl vom Debut Fenster bedeckt ist.

Schnell von Taskleiste stoppen

Sie können die Aufnahme vom Taskleisten-Menü starten, pausieren oder anhalten. Wird dieser Modus ausgewählt, dann hält ein linker Mausklick in der Taskleiste die Aufnahme an.

Countdown-Timer anzeigen

Wenn dies aktiviert ist, zeigt Debut den Countdown-Timer von 3 Sekunden bis 1 Sekunde vor der Aufnahme an.

Deaktivieren Sie die Benachrichtigung Video abspielen nach der Aufnahme

Wenn dies aktiviert ist, wird Debut Sie nicht über die Wiedergabe des Videos benachrichtigen, nachdem die Aufnahme beendet wurde.

Schwebende Steuerelemente

Monitor:

Wählen Sie aus, welcher Monitor das unverankerte Dialogfeld anzeigen soll.

Position:

Wählen Sie aus, an welcher Position im Monitor das unverankerte Dialogfeld angezeigt wird.

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Cursor

Einstellungen für Mauscursor

Wählen Sie „Mauscursor zeigen“, wenn Sie den Cursor während der Aufnahme anzeigen möchten.

Wählen Sie „Mauscursor hervorheben“, wenn Sie den Cursor während der Aufnahme betonen möchten. Wenn diese Option gewählt wurde, können Sie die folgenden Optionen bearbeiten:

- *Maus-Highlight-Typ*: Sie können den Hervorhebungstyp für den Mauszeiger angeben.
 - *Hervorhebungskreis*: Markieren Sie den Cursor mit einem verblassenden Kreis
 - *Fester Kreis*: Kreis um den Cursor zeichnen
- *Radius und Farbe der Mausbewegung*: Sie können den hervorgehobenen Radius und die Farbe der Mausbewegung festlegen.
- *Radius, Farbe und Verzögerung vom Mausclick*: Sie können den hervorgehobenen Radius, die Farben und die Verzögerung der Mausclicks festlegen (Klicken mit rechter, linker und mittlerer Maustaste).
- *Kreis-Opazität und -glätte*: Sie können die prozentuale Deckkraft und Glätte des zu zeichnenden Volumenkreises angeben.

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Momentaufnahmen

Zielordner

Hier können Sie den Ordner wählen, in welchen Debut Momentaufnahmen exportiert. Um diese Option zu verwenden, geben Sie entweder den Ordner ein, in welchen Sie die Debut Momentaufnahmen speichern möchten oder verwenden Sie die Suchen-Schaltfläche rechts, um den Ordner zu suchen.

Ausgabedateiname

Wählen Sie die Option „Dateinamen erfragen“, wenn Sie für jede Momentaufnahme einen anderen Namen wählen möchten.

Wählen Sie „Dieses Dateinamenformat verwenden“, wenn Sie den Dateinamen vor dem Erstellen der Momentaufnahme festlegen möchten. Die folgenden Felder können im Ausgabedateiformat verwendet werden:

- %autonumber% - Zahl automatisch erhöhen
- %YYYY% - aktuelles Jahr
- %MM% - aktueller Monat
- %DD% - aktuelles Datum
- %HH% - aktuelle Stunde
- %MIN% - aktuelle Minute
- %SS% - aktuelle Sekunde

Die Schaltfläche „Zurücksetzen“ setzt das Format auf den Standard zurück, falls Sie dieses geändert haben.

Die Schaltfläche „AutoNummerierung zurücksetzen“ setzt die nächste, automatisch erhöhte Zahl, welche von %autonumber% verwendet wird, auf 1 zurück.

Art der Momentaufnahme

Format:

Wählen Sie das Format, in welchem Sie Ihre Momentaufnahme speichern möchten.

Qualität:

Wählen Sie die Bildqualität aus. Bitte beachten Sie, dass eine höhere Qualität größere Dateien ergibt.

Blitz zeigen, wenn Momentaufnahme gemacht wird

Im Vorschauenfenster wird ein Blitz gezeigt, wenn eine Momentaufnahme gemacht wird.

Auslösergeräusch abspielen, wenn Momentaufnahme gemacht wird

Es wird ein Auslösergeräusch abgespielt, wenn eine Momentaufnahme gemacht wird.

Warnen, wenn vorhandene Momentaufnahme überschrieben wird

Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn eine vorhandene Momentaufnahmen-Datei überschrieben wird.

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Zeitplan

Mit dem Planer können Sie einrichten, dass Debut an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit mit der Videoaufzeichnung beginnt. Klicken Sie zum Öffnen auf Optionen und wählen Sie die Registerkarte Zeitplan. In dieser Registerkarte können Sie Zeitpläne für neue Aufnahmen hinzufügen oder zuvor erstellte Aufnahmezeitpläne verwalten.

Um einen neuen Aufnahmezeitplan hinzuzufügen, drücken Sie die Hinzufügen-Schaltfläche. Das Fenster „Eine Aufnahme planen“ wird dann eingeblendet. Hier müssen Sie Ihrem Zeitplan einen Namen geben (z. B. Lokalnachrichten), das Aufnahmegerät wählen, mit welchem Sie aufzeichnen möchten (Webcam, Gerät, Netzwerk oder Bildschirm) und Debut dazu einrichten, an einem bestimmten Datum, an einem bestimmten Wochentag oder jeden Tag zu einer bestimmten Zeit aufzunehmen. Wenn die geplante Aufnahme aktiviert wurde, dann wird Debut am festgelegten Datum und zur festgelegten Uhrzeit automatisch mit der Aufzeichnung beginnen. Die Aufnahme kann auch begonnen werden, wenn Debut zum geplanten Zeitpunkt nicht ausgeführt wird. In diesem Fall wird Debut automatisch vom System gestartet. Sie müssen sich über das Ausführen von Debut zum geplanten Zeitpunkt keine Gedanken machen. Fügen Sie nur eine geplante Aufgabe hinzu und lassen Sie den Computer eingeschaltet. (Stellen Sie bitte sicher, dass das System über das gleiche Konto angemeldet ist, mit dem auch die geplanten Aufnahmen eingerichtet wurden.)

Hinzufügen...

Klicken Sie die Schaltfläche Hinzufügen, um einen neuen Aufnahmezeitplan zu erstellen.

Bearbeiten...

Klicken Sie die Schaltfläche Bearbeiten, um die Einstellungen vom gewählten Aufnahmezeitplan in der Liste der geplanten Aufnahmen zu bearbeiten.

Löschen

Klicken Sie die Schaltfläche Löschen, um den gewählten Aufnahmezeitplan aus der Liste der geplanten Aufnahmen zu entfernen.

Bildschirm-Referenzen - Optionen ~ Sonstiges

Starten und Beenden

Debut automatisch beim Start des Computers ausführen

Aktivieren Sie dieses Kästchen, damit Debut automatisch startet, wenn der Computer hochgefahren wird.

Aufnahme automatisch starten, wenn Debut ausgeführt wird

Aktivieren Sie dieses Kästchen, damit Debut automatisch mit der Aufnahme beginnt, sobald es ausgeführt wird.

Aero deaktivieren, wenn Debut ausgeführt wird

Die Aero Funktion in Windows fügt Animations- und Transparenzeffekte zu den Fenstern hinzu. Dies geht auf Kosten einer höheren CPU-Auslastung. Durch Aktivierung von diesem Kontrollkästchen werden die Aero Effekte deaktiviert. Dadurch wird die CPU weniger belastet und es ermöglicht eventuell eine schnellere und gleichmäßigere Aufzeichnung.

(nur Windows Vista und Windows 7).

Wenn Debut ausgeführt wird, Kontrollkästchen 'Zeitstempel einschließen' aktivieren

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um einen Zeitstempel einzublenden, wenn Debut ausgeführt wird.

Dialoge

Benachrichtigung zeigen, wenn Bildschirmaufnahme begonnen und Debut ausgeblendet wird

Wenn „Debut Fenster minimieren, bevor Bildschirmaufnahme begonnen wird“ in Optionen ~ Aufnahme ausgewählt wurde, dann aktivieren Sie dieses Kästchen, um eine Warnung anzuzeigen, bevor eine Bildschirmaufnahme gemacht wird.

Benachrichtigung zeigen, wenn bei Bildschirmaufnahme zur Schnellaufnahme gewechselt wird

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie bei der Bildschirmaufnahme darauf hingewiesen werden möchten, zur Schnellaufnahme zu wechseln.

Benachrichtigung zeigen, wenn in hochauflösendem MPG aufgenommen wird

Benachrichtigung anzeigen, wenn im Webcam- oder Gerätemodus in Hochauflösung aufgenommen wird

Aktivieren Sie eine dieser Optionen, wenn Sie gewarnt werden möchten, wenn die Aufnahme in hochauflösenden Werten Video in sehr niedriger Qualität produziert.

Bei 'Zeitraffer aktivieren' in den Videooptionen 'Kein Audio' anzeigen

Ist diese Option und das Kästchen „Zeitraffer aktivieren“ in den Videooptionen aktiviert, dann wird eine Erinnerung erscheinen, dass kein Audio aufgenommen wird.

Aufnahmedialog zeigen, wenn Aufnahme anhält

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Aufnahme-Dialogfeld nach jeder Aufnahmesitzung eingeblendet wird.

Benachrichtigung anzeigen, wenn mit IP-Kamera in niedriger Bildfrequenz aufgenommen wird

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie bei der Aufnahme einer IP-Kamera mit niedriger Bildfrequenz gewarnt werden möchten.

Bildschirmaufnahme anhalten, wenn Audioquelle nicht angeschlossen ist

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Bildschirmaufnahme immer dann anhalten möchten, wenn eine Audioquelle nicht mehr verfügbar ist oder entfernt wurde.