

NCH Software

Debut, capturador de vídeo

Esta guía de usuario ha sido creada para ser usada con
Debut, capturador de vídeo versión 7.xx

Asistencia técnica

Si tiene dificultades usando Debut, capturador de vídeo, por favor lea el tema pertinente antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del usuario consulte en línea la asistencia técnica actualizada de Debut, capturador de vídeo, en

www.nchsoftware.com/capture/es/support.html.

Si esto no resuelve su problema, puede contactarnos usando la opción para contactar asistencia técnica listada en esa página.

Sugerencias

Si tiene alguna sugerencia para mejorar Debut, capturador de vídeo, u otros programas relacionados, por favor envíela a nuestra página de sugerencias en www.nch.com.au. Muchos de nuestros productos fueron creados a partir del interés y las sugerencias de usuarios como usted. Usted recibirá una actualización gratuita del mismo si usamos su sugerencia.

Debut, capturador de vídeo

Contenidos

Acerca de Debut, software para captura de vídeo.....	3
Referencia de la ventana principal.....	5
Opciones de la línea de comandos.....	8
Buscar y reproducir grabaciones.....	10
Compartir vídeo en YouTube.....	13
Compartir vídeo en Flickr.....	14
Compartir vídeo con Vimeo.....	15
Compartir vídeo con Dropbox.....	16
Compartir vídeo con GoogleDrive.....	17
Opciones.....	18
Combinación de teclas: Visión general.....	19
Combinación de teclas: Añadir nueva combinación de teclas/cambiar comando de combinación de teclas.....	20
Configuraciones del texto.....	21
Efectos de color y vídeo.....	22
Efecto Pantalla Verde.....	23
Herramienta de selección.....	24
Opciones para seguir el ratón y zoom.....	26
Configuración del dispositivo de cámara.....	27
Captura rápida.....	28
Modo de captura de juegos.....	29
Conjunto de programas de NCH.....	30
Proceso de autorización para Google - Windows XP y Vista.....	31
Condiciones de la licencia de software.....	32

Referencias de pantalla

Superponer cámara.....	35
Autorización de Flickr.....	36
Control de cuentas de usuario.....	37
Vista previa de vídeo.....	38
Diálogo del selector de color.....	39
Marca de agua.....	40
Configuración de codificación GIF.....	41
Programador.....	42
Grabaciones programadas.....	43
Opciones de vídeo: Salida de dispositivo.....	44
Opciones de vídeo: Salida de red.....	45
Opciones de vídeo: Salida de pantalla.....	46
Opciones ~ Vídeo.....	47
Opciones ~ Audio.....	48
Opciones ~ Salida.....	49
Opciones ~ Grabar/Cursor.....	50
Opciones ~ Grabación.....	51

Opciones ~ Cursor.....	52
Opciones ~ Instantáneas.....	53
Opciones ~ Programación.....	54
Opciones ~ Otros.....	55

Otros enlaces

Tutorial en vídeo Lista de hardware recomendado Combinación de teclas

<http://www.nch.com.au/kb/es/10224.html>

Editar un formato de salida de vídeo <http://www.nch.com.au/kb/es/10070.html>

Opciones de codificación para archivos .3pg <http://www.nch.com.au/kb/es/10086.html>

Opciones de codificación para archivos .asf y .wmv <http://www.nch.com.au/kb/es/10069.html>

Opciones de codificación para archivos .avi <http://www.nch.com.au/kb/es/10068.html>

Opciones de codificación para archivos DV <http://www.nch.com.au/kb/es/10255.html>

Opciones de codificación para archivos .flv <http://www.nch.com.au/kb/es/10254.html>

Opciones de codificación para archivos .mkv <http://www.nch.com.au/kb/es/10262.html>

Opciones de codificación para archivos .mov <http://www.nch.com.au/kb/es/10253.html>

Opciones de codificación para archivos .mp4 incluyendo iPod, PSP y iPhone

<http://www.nch.com.au/kb/es/10252.html>

Opciones de codificación para archivos .mpg <http://www.nch.com.au/kb/es/10080.html>

Opciones de codificación para archivos .ogv <http://www.nch.com.au/kb/es/10096.html>

Opciones de codificación para archivos .webm <http://www.nch.com.au/kb/es/10268.html>

Acerca de Debut, software para captura de vídeo

Esta es una descripción general de las funcionalidades de Debut.

Además de este documento de ayuda, también hay un [tutorial en vídeo sobre Debut](#) disponible.

Debut es una aplicación avanzada para la captura de vídeo. Con Debut, el software para captura de vídeo, usted puede:

- Grabar clips de vídeo usando sus dispositivos para captura de vídeo, cámaras de red o de escritorio. Preparar seminarios virtuales, hacer sus propios tutoriales, componer mensajes en vídeo, capturar vídeo de dispositivos de transmisión y mucho más.
- Ajustar las configuraciones de la imagen (efectos de brillo, contraste, gamma, negativo, blanco y negro o sepia) y los parámetros de salida del vídeo (codificación, resolución y velocidad de fotogramas).
- Usar automáticamente un nombre y tamaño de archivo previamente seleccionado.
- Colocar un texto, marcas de agua y/o marcas de tiempo en el vídeo.
- Exportar archivos en formato avi, asf, wmv, mpg, 3gp, mp4, mov, flv, mkv, ogv, webm y dv.
- Grabar usando formatos predefinidos compatibles con populares dispositivos como iPod, iPhone, PSP, Xbox 360 y PlayStation 3.
- Grabar archivos en segundo plano mientras se ejecutan otros programas.
- Guardar instantáneas en archivos jpg y png.
- Programar tareas de grabación.
- Grabar usando el efecto de lapso de tiempo (pruebe grabando flores que se abren o nubes moviéndose).
- Grabar un juego computarizado usando el modo de captura de juegos.

Requisitos del sistema

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Windows Media Player 9 (o superior) para grabaciones usando formato wmv o asf.
- Dispositivo de captura de vídeo (opcional)

Requisitos del sistema para el modo de captura de juegos

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

La configuración recomendada para grabación de pantalla es:

- Windows 8 / 10
- [Controladores de visualización que admitan WDDM1.2 o versiones posteriores](#)

Configuración y ejecución del software

Instalación de Debut desde un archivo descargado

Si ha descargado Debut desde Internet o ha recibido el software por correo electrónico, ejecute el archivo DEBUTSETUP.EXE. Para hacerlo, oprima 'inicio' en la barra de tareas, seleccione 'ejecutar' y luego oprima 'examinar' para localizar el archivo DEBUTSETUP.EXE. El archivo debe estar localizado en su directorio de descargas o adjuntos.

Instalación de Debut desde un CD-ROM

Inserte el CD-ROM en la unidad. Si tiene habilitado el inicio automático de CD-ROM, se ejecutará el programa de instalación. Si no se inicia nada en 10 segundos, ejecute el archivo DEBUTSETUP.EXE en el CD-ROM. Para hacerlo, oprima 'iniciar' en la barra de tareas, seleccione 'ejecutar' y luego oprima 'examinar' para localizar el archivo DEBUTSETUP.EXE. El archivo debe estar localizado en D: si es que 'D:' es el indicador de su CD-ROM.

Después de la instalación

Después que se ejecute el programa de instalación podrá usar Debut de inmediato.

Seleccione el dispositivo de grabación usando las [Opciones](#).

Ejecute Debut en cualquier momento, simplemente haciendo clic sobre el acceso directo del escritorio. Para cerrar Debut, presione el botón 'salir'.

Referencia de la ventana principal

A continuación, se mencionan los botones de las principales funciones en Debut.

Barra de herramientas principal

Menú (Alt)

Haga clic en esto para ver un menú emergente que muestra las características de Debut. El menú es una forma alternativa de acceder a todas las características de Debut e incluye las características enumeradas en esta página también.

Método de captura

Los primeros cuatro botones en la barra de herramientas principal son para seleccionar el método de captura: Cámara web, Dispositivo (por ej. dispositivo de captura USB, cámara DV), Red o Pantalla. El método de captura seleccionado controla lo que se ve en la ventana de la vista previa de grabación.

Grabaciones (Ctrl + L)

Oprima el botón 'grabaciones' en la barra de herramientas principal para ver, reproducir y administrar todas las grabaciones de la carpeta de salida. Para más detalles, consulte la sección [Buscar y reproducir grabaciones](#) en este manual de ayuda.

Opciones (Ctrl + O)

Oprima aquí para abrir la [ventana de las Opciones](#), donde puede establecer algunas de las configuraciones de la aplicación.

Ayuda (F1)

Oprima aquí para ver la documentación de ayuda usando un navegador web (explorador de Internet, Firefox, etc.).

Controles de grabación

Los controles de grabación están localizados en la parte inferior de la ventana principal de Debut. Si Debut está minimizado o en segundo plano, puede usar [una combinación de teclas](#) si alguna está asignada para una función. Se pueden configurar en la pestaña Combinación de teclas en Opciones.

Grabar (F5)

Este botón tiene un círculo rojo. Oprima este botón para iniciar una grabación nueva o para continuar una grabación en pausa. La [combinación de teclas predeterminada a lo largo del sistema](#) es Ctrl + F9.

Pausa (F6)

Oprima este botón cuando desee hacer pausa en una grabación y continuarla después. Para continuar grabando después de haber hecho pausa en un archivo, oprima nuevamente el botón de grabación.

Detener (F7)

Oprima aquí para terminar y guardar la grabación actual en la lista de grabaciones. Una vez que haya terminado la grabación, puede hacer doble clic sobre la burbuja de sugerencia que aparece arriba del icono de Debut en la bandeja para comenzar a ver la grabación. La combinación de teclas predeterminada [a lo largo del sistema](#) es Ctrl + F10.

Activar / desactivar sonido de salida

Durante la grabación, la salida de audio se puede silenciar o no. Use el botón para activar / desactivar el sonido de salida, localizado a la izquierda del indicador de dB.

Pantalla completa (Alt + Entrar)

Activar o desactivar la vista previa de la pantalla.

Nota: La opción de pantalla completa no está disponible para la captura de pantalla cuando el monitor es solo uno. Solo está disponible en captura de vídeo: cámara web, dispositivo (por ej. USB, dispositivo de captura, cámara DV), o red.

Instantánea (F8)

Oprima el icono de la cámara para tomar una fotografía instantánea desde la imagen de captura actualmente seleccionada.

La combinación de teclas predeterminada a lo largo del sistema es Ctrl + F12.

Ventana de selección

En el modo de grabación de pantalla, hay un rectángulo a la derecha del botón para crear una instantánea. Este recuadro ofrece una vista previa de la selección de pantalla. Si la selección está establecida para grabar la pantalla completa, las palabras "Pantalla completa" aparecerán en esta casilla. Si la selección está establecida en un área específica, esta aparecerá como un rectángulo de puntos dentro del recuadro, y puede ser movido para cambiar la orientación de la selección dentro de la pantalla completa.

Al hacer clic derecho en la ventana de selección aparecerá un menú contextual con los siguientes menús:

- **Capturar monitor principal** Cambia el rectángulo de grabación, seleccionando el monitor principal, sin abrir el diálogo de la herramienta de selección.
- **Capturar monitor secundario** Cambia el rectángulo de grabación, seleccionando el monitor secundario, sin abrir el diálogo de la herramienta de selección.
- **Capturar escritorio completo** Cambia el rectángulo de grabación, seleccionando el escritorio completo, sin abrir el diálogo de la herramienta de selección.

Grabar como

Seleccione el formato en que desea guardar la grabación. Este formato puede ser convertido más tarde usando Prism, el software para conversiones (vea la sección 'convertir' en Buscar y reproducir de este manual para obtener más información sobre Prism). Para más información sobre las opciones de vídeo, vea <http://www.nch.com.au/kb/es/10230.html>.

Opciones de codificador

Las configuraciones de formato y compresión para el formato de grabación seleccionado puede ser visto presionando el botón para las opciones del codificador. Para más información sobre las opciones de codificación de cada formato, haga clic en el botón de ayuda en el cuadro de diálogo de las configuraciones del codificador del formato.

Opciones de vídeo

Para cambiar el tamaño de un vídeo o cambiar la velocidad de fotogramas, presione el botón Opciones de vídeo. Más información sobre el cambio de tamaño y velocidad de fotogramas se puede encontrar en <http://www.nch.com.au/kb/es/10070.html>.

Opciones de audio

Para cambiar el micrófono y / o la fuente del altavoz, active el sonido de los clics del ratón o habilite los niveles de dB solo durante la grabación, Opciones de audio .

Efectos de color y vídeo

Los botones de los efectos de vídeo están localizados debajo de la pantalla de la vista previa de la grabación, al lado derecho.

Texto

Oprima el botón Texto para abrir un panel donde va a poder añadir texto en el vídeo o aplicar una marca de tiempo. El texto puede ser creado antes de la grabación o durante la grabación, pero no puede ser añadido después.

Efectos de imagen

Oprima el botón Efectos de imagen para abrir el panel de los efectos de imágenes. Aquí, puede ajustar la configuración del color o aplicar un filtro al vídeo. Estas configuraciones pueden ser establecidas antes o durante la grabación, pero no pueden ser añadidas a un vídeo previamente grabado.

Marca de agua

Oprima el botón Marca de agua para aplicar una marca de agua en el vídeo de salida o para configurar la posición de una marca de agua.

Efecto Pantalla Verde

El botón de efecto de pantalla verde se encuentra justo debajo de la pantalla de vista previa de la grabación, situado en el lado derecho.

Configuración de cursor del ratón

Oprima el botón Configuración de cursor del ratón para cambiar la visibilidad del cursor del ratón o añadir el efecto de resaltado en el cursor en la salida del vídeo.

Opciones de grabación de pantalla

Cuando **Pantalla** está seleccionada, aparecerá un panel debajo de la vista previa. En este panel puede encontrar las Herramientas de selección.

Opciones de la línea de comandos

Puede controlar fácilmente Debut desde la línea de comando o usando la [API de NCH](#) con la clave de API "debut". El uso de esta línea de comando se explica a continuación:

debut [comando] [opciones_de_comando] ...

COMANDO:

-record

Inicia la grabación. El archivo de salida será colocado en la carpeta de salida como está establecido en las configuraciones actuales. Si la opción "solicitar nombre de archivo" está habilitada, le va a solicitar el nombre del archivo antes de comenzar la grabación, de otro modo, se generará automáticamente un nombre de acuerdo a las configuraciones actuales. Si lo prefiere, puede especificar el nombre del archivo de salida en la opción "-file". El efecto es similar a presionar el botón "grabar" en la pantalla principal.

-stop

Detiene la grabación. El efecto es similar a presionar el botón "detener" en la pantalla principal.

-pause

Pausa la grabación. El efecto es similar a presionar el botón "pausa" en la pantalla principal.

-resume

Reanuda la grabación después de la pausa. El efecto es similar a presionar el botón "grabar" en la pantalla principal, cuando la grabación está en pausa.

-restart

Reinicia la grabación. El efecto es similar a presionar los botones "detener" y luego "grabar" en la pantalla principal.

-snapshot

Hace una instantánea. El efecto es similar a presionar el botón "instantánea" en la pantalla principal.

-play

Reproduce la última grabación (debe primero ejecutar el comando -stop). Si lo prefiere, puede especificar el nombre del archivo que desea reproducir en la opción "-file".

-exit

Sale de Debut.

-show

Muestra Debut cuando está ejecutándose. Esta es una configuración predeterminada.

-hide

Ocultar Debut cuando está ejecutándose.

-sound <modo>

Activa/desactiva la grabación de sonido. El efecto es similar a presionar el botón "Activar/desactivar sonido" en la pantalla principal. Los posibles modos son:

- on: activa la grabación de sonido
- off: desactiva la grabación de sonido

-format <tipo>

Establece el formato de salida de la grabación. El cambio afecta a todas las grabaciones consecuentes incluyendo aquellas creadas desde la ventana principal de Debut. Los posibles tipos son:

- 3gp: graba en formato 3gp
- asf: graba en formato asf
- avi: graba en formato avi
- dv: graba en formato dv

- flv: graba en formato flv
- mkv: graba en formato mkv
- mov: graba en formato mov
- mp4: graba en formato mp4
- mpg: graba en formato mpg
- ogv: graba en formato ogv
- wmv: graba en formato wmv
- WebM: graba en formato webm
- Captura rápida: graba en formato avi, adaptado para capturar juegos (#)
- iPod: graba en formato mp4, adaptado para iPod (320x240)
- PSP: graba en formato mp4, adaptado para PlayStation Portable (320x240)
- iPhone: graba en formato mp4, adaptado para iPhone (480x320)
- Xbox 360: graba en formato mp4, adaptado para Xbox 360 (#)
- PlayStation 3: graba en formato mp4, adaptado para PlayStation 3 (#)

(*) Windows Media Player 9 o superior es requerido para grabaciones usando estos formatos.

(#) Formato con espacios deben ser delimitados por comillas ej., -formato "Xbox 360"

-source <tipo>

Establece el origen de captura. El cambio afecta la ventana principal de Debut. Los posibles tipos son:

- cámara web: cambia Debut al modo de captura de "Cámara web". El efecto es similar a presionar el botón "Cámara web" en la pantalla principal.
- device: cambia Debut al modo de captura de "Dispositivo". El efecto es similar a presionar el botón "dispositivo" en la pantalla principal.
- network: cambia Debut al modo de captura de "Red". El efecto es similar a presionar el botón "red" en la pantalla principal.
- screen: cambia Debut al modo de captura de "Pantalla". El efecto es similar a presionar el botón "pantalla" en la pantalla principal.

-file <nombre de archivo>

Si se usa con el comando "-record", define un nombre de archivo (sin incluir la extensión) para grabar. Si se usa con el comando "-play", define un nombre de archivo (incluyendo la extensión) para reproducir.

-ms <milésimas de segundo>

Retrasa la ejecución del comando actual de acuerdo al número de milésimas de segundo especificadas. Los comandos, que pueden ser retrasados son: "-record", "-stop", "-pause", "-resume", "-restart", "-snapshot", "-sound", "-play" y "-exit".

-videodir <ruta de directorio>

Establece la carpeta de salida a donde Debut exporta los vídeos grabados.

-snapshotdir <ruta de directorio>

Establece la carpeta de salida a donde Debut exporta las instantáneas.

-text <texto>

Establece el texto que se colocará encima de las imágenes capturadas. Ver el menú "texto".

Buscar y reproducir grabaciones

Aquí puede ver, reproducir, eliminar y guardar las grabaciones en la carpeta de salida. Los detalles del diálogo Buscar y reproducir son los siguientes:

- **Nombre:** Nombre del archivo del vídeo/foto
- **Formato:** Tipo de vídeo/foto
- **Fecha de creación:** Fecha de creación
- **Tamaño:** Tamaño del archivo en kB, MB o GB
- **Origen de vídeo:** Si el vídeo se crea usando Debut, el valor sería uno de estos: Cámara web, Dispositivo (por ej. USB, dispositivo de captura, cámara DV), Red o Pantalla. Este campo no puede estar vacío.
- **Duración:** Si el vídeo se crea usando Debut, el valor será igual al largo de la duración. De otra manera, el campo estará vacío.

Presione el botón "grabaciones" en la barra de herramientas para abrir la ventana Buscar y reproducir. Para ejecutar una función, seleccione una grabación de la lista y haga clic en la operación que desea realizar en la grabación:

Reproducir (F9)

Presione el botón "reproducir" para reproducir la grabación. Para detener, presione la tecla Esc.

Puede usar las siguientes teclas de método abreviado para el reproductor de vídeo:

Barra espaciadora: Reproducir/Pausa

Inicio: Ir al inicio

Fin: Ir al final

Flecha izquierda: Retroceder paso a paso

Flecha derecha: Paso hacia adelante

Guardar (Ctrl + S)

Para guardar una grabación en otra carpeta, presione el botón "guardar".

Cambiar nombre (F2)

Para cambiar el nombre de una grabación, haga clic derecho sobre el archivo y seleccione 'cambiar nombre'. Introduzca en el cuadro de diálogo el nuevo nombre de archivo (sin la extensión de archivo).

Eliminar (Supr)

Para eliminar una grabación, presione el botón "Eliminar".

Vídeos (Ctrl + O)

Use este botón para abrir la carpeta de grabaciones actual en el navegador de archivos del sistema.

Instantánea (Mayús + O)

Use este botón para abrir la carpeta de las instantáneas actuales en el navegador de archivos del sistema.

Grabar (Ctrl + B)

Para copiar una grabación (o grabaciones) a un CD, oprima el botón "grabar". Para usar esta opción, debe tener instalado en su equipo la grabadora de CD Express Burn. Debut descargará Express Burn automáticamente si no lo puede encontrar en su PC. Si lo prefiere, puede descargar Express Burn manualmente (cuya descarga está actualmente disponible de forma gratuita) desde www.nch.com.au/burn/es.

Convertir (Ctrl + C)

Para convertir los archivos de vídeo a un formato diferente, oprima el botón "convertir". Para usar esta opción, debe tener instalado en su equipo el convertidor de vídeo Prism. Debut descargará Prism automáticamente si no lo puede encontrar en su

PC. Si lo prefiere, puede descargar Prism manualmente (cuya descarga está actualmente disponible de forma gratuita) desde www.nchsoftware.com/prism/es.

Para convertir los archivos de imagen a un formato diferente, oprima el botón "convertir". Para usar esta opción, debe tener instalado en su equipo el convertidor de imagen Pixillion. Debut descargará Pixillion automáticamente si no lo puede encontrar en su PC. Si lo prefiere, puede descargar Pixillion manualmente (cuya descarga está actualmente disponible de forma gratuita) desde www.nchsoftware.com/imageconverter/es.

Editar (Ctrl + E)

Para editar los archivos de vídeo grabados y colocarles imágenes, presione el botón "editar". Para usar esta opción, debe tener instalado en su equipo el editor de vídeo VideoPad. Debut descargará VideoPad automáticamente si no lo encuentra instalado. Si lo prefiere, puede descargar VideoPad manualmente (cuya descarga está actualmente disponible de forma gratuita) desde www.nchsoftware.com/clipit/es.

Para editar archivos de instantáneas, haga clic en el botón "Editar". Para usar esta opción, debe tener instalado en su equipo el editor de fotografías PhotoPad. Debut descargará PhotoPad automáticamente si no lo encuentra instalado. Si lo prefiere, puede descargar PhotoPad manualmente (cuya descarga está disponible como gratuita) desde www.nchsoftware.com/photoeditor/es.

Compartir (Ctrl + U)

Al hacer clic en el botón "Compartir" se abrirá un menú donde puede seleccionar cómo compartir el multimedia seleccionado. Puede seleccionar entre:

- Compartir vídeo en YouTube
- Compartir vídeo en Flickr
- Compartir vídeo con Dropbox
- Compartir vídeo con Google Drive
- Compartir vídeo con Vimeo

Al seleccionar YouTube, Flickr, Dropbox, Vimeo o Google Drive se abrirá un diálogo de carga donde puede escribir su información de inicio de sesión para cargar el vídeo a su cuenta en línea. Para obtener más información sobre la carga en cada sitio, consulte el artículo de ayuda en <http://www.nch.com.au/kb/es/10242.html>. También puede usar las teclas de método abreviado Ctrl + U para abrir el diálogo de Carga.

El diálogo de carga también se puede abrir con el comando "Cargar" en el menú contextual que se abre cuando se hace clic derecho en el vídeo seleccionado.

Correo electrónico (Ctrl + L)

Para crear y enviar un correo electrónico con la instantánea o vídeo seleccionado como adjunto. Oprima el botón "Enviar".

El cuadro de diálogo Correo electrónico tiene los campos familiares Para, Asunto y Mensaje disponibles para permitirle redactar el mensaje. El botón Configuración de correo electrónico le permite elegir la configuración que Debut utilizará para enviar su correo electrónico. Hay 3 opciones:

- MAPI: Enviar correo electrónico con software de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Thunderbird, etc.)
- SMTP: Envíe correo electrónico directamente al servidor de correo. Con esta opción, es necesario activar **Gmail Acceso a aplicaciones menos seguro** opción en la configuración de la cuenta de Gmail. Del mismo modo, al elegir Yahoo Mail, es necesario establecer una contraseña diferente de la contraseña de correo para que la aplicación acceda al correo de Yahoo en **Seguridad de la cuenta>>Administrar contraseñas de aplicaciones**.
- Trabajar como servidor SMTP propio: Enviar correo electrónico directamente a otro lado. Después de redactar el mensaje y comprobar que la configuración del correo electrónico es correcta, utilice el botón Enviar para enviar el correo electrónico.

Actualizar (F5)

Usado para actualizar la lista de grabaciones encontrada en la carpeta.

Seleccionar todo (Ctrl + A)

Oprima este botón para seleccionar todas las grabaciones en la lista.

Arrastrar y soltar fuera de Debut

Arrastre videos y / o fotos desde el cuadro de diálogo Buscar y reproducir y suéltelo en el explorador u otros programas. Use esto para:

- Mover los archivos de la carpeta Debut (generalmente en C:\Usuarios\xxx\Videos \Debut o C:\Usuarios\xxx\Imágenes\Debut) a otras carpetas usando el Explorador de archivos/Escritorio
- Reproducir videos en otros reproductores de video como VideoPad, etc.
- Abrir fotos en otro visor de fotos como Prism

Compartir vídeo en YouTube

Presione el botón 'YouTube' en la página de carga para configurar la carga en YouTube. Ingrese una descripción para su vídeo y cualquier palabra clave que lo identifique, seleccione una categoría, seleccione un modo de privacidad, quién debería poder ver la película y si desea ocultar su película de los resultados de búsqueda públicos en los navegadores web de Internet.

Para completar el proceso de carga, necesita autorizar a Debut para conectarse a su cuenta de YouTube. Oprima el botón Autorizar para ser conectado a su cuenta YouTube en línea para completar este proceso. Cuando se autoriza una cuenta, Debut publicará el vídeo en la cuenta con los detalles que ha especificado.

Compartir vídeo en Flickr

Presione el botón 'Flickr' en la página de carga para establecer la carga a Flickr. Introduzca una descripción para su vídeo y cualquier etiqueta identificable, seleccione un nivel de seguridad, a quién debe ser visible el vídeo y si desea ocultar su vídeo de los resultados de búsqueda pública en los navegadores web de Internet.

Para completar el proceso de carga, necesita autorizar a Debut para conectarse a su cuenta de Flickr. Oprima el botón 'autorizar' para ser conectado a su cuenta de Flickr en línea para completar este proceso. Cuando se autoriza una cuenta, Debut publicará el vídeo en la cuenta con los detalles que ha especificado.

Compartir vídeo con Vimeo

Presione el botón Vimeo en la página de carga para configurar la carga a Vimeo. Ingrese el formato y la configuración de la velocidad de fotogramas, y una descripción para su vídeo, seleccione un modo de privacidad, quién debería ver la película, y si desea ocultar su película de los resultados de búsqueda públicos en los navegadores web de Internet.

Para completar el proceso de carga, necesita autorizar a Debut para conectarse a su cuenta de Vimeo. Oprima el botón Autorizar para ser conectado a su cuenta de Vimeo en línea para completar este proceso. Cuando se autoriza una cuenta, Debut publicará el vídeo en la cuenta con los detalles que ha especificado.

Compartir vídeo con Dropbox

Presione el botón Dropbox en la página de carga para configurar la carga a Dropbox. Debe vincular su cuenta de DropBox para poder subir su vídeo

Compartir vídeo con GoogleDrive

Presione el botón GoogleDrive en la página de carga para configurar la carga a GoogleDrive.
Debe vincular su cuenta de GoogleDrive para poder subir su vídeo

Opciones

Abra el cuadro de diálogo de las 'Opciones' desde el menú Herramientas -> 'Opciones' o haciendo clic en el botón "Opciones" en la barra de herramientas. Existen ocho pestañas de opciones:

- Vídeo
- Audio
- Salida
- Combinación de teclas
- Grabación
- Intantáneas
- Programación
- Otros

Combinación de teclas: Visión general

Para abrir las opciones de las combinaciones de teclas, use el menú Herramientas -> Opciones -> Combinación de teclas.

Cuando está trabajando con Debut en primer plano, puede controlar la grabación usando las [Teclas estándar](#).

Igualmente, puede asignar combinaciones de teclas que pueden ser usadas para controlar la grabación mientras está trabajando en otras aplicaciones y con Debut en segundo plano. Para añadir una nueva combinación de teclas, oprima "añadir" en la pestaña 'combinaciones de teclas' de las Opciones, que lo llevará al diálogo para [Añadir nueva combinación de teclas](#).

Nota: Las asignaciones de combinaciones de teclas invalidan las asignaciones de teclas estándar.

Véase también:

[Contenidos](#)

[Teclas estándar](#)

Combinación de teclas: Añadir nueva combinación de teclas/cambiar comando de combinación de teclas

Usted añade o cambia una combinación de teclas desde la pestaña Combinación de teclas en las Opciones.

Una vez que se abre la ventana "añadir nueva combinación de teclas" o "cambiar comando de combinación de teclas", presione "cambiar..." para elegir las teclas, luego presione la tecla que desea usar (incluyendo Alt o Ctrl de ser necesario), y desde la lista desplegable seleccione el comando a ser ejecutado cuando estas teclas sean presionadas.

Configuraciones del texto

Puede añadir texto para crear subtítulos o leyendas para el vídeo. También puede ajustar la alineación de su texto usando los botones que se mencionan abajo. Este texto puede ser cambiado y formateado mientras se está realizando una grabación (a la imagen en vivo). Para añadir textos en una grabación finalizada, le recomendamos que use VideoPad, el software para edición de vídeo.

Alineación La alineación puede ser ajustada a la izquierda, centro, derecha, vertical superior, centrado y vertical inferior.

Título Inserte tiempo total, año, mes, día, hora, minuto, segundo actual o clics del teclado escribiendo lo siguiente:

- %YYYY% = Año actual
- %MM% = mes actual
- %DD% = día actual
- %HH% = hora actual
- %MIN% = minute actual
- %SS% = segundo actual
- %time% = tiempo usado en grabación
- %timenoms% = tiempo usado en grabación (no milisegundos)
- %KK% = clics del teclado

Incluir marca de tiempo Al marcar esta casilla se añadirá una nueva línea al subtítulo de texto e incluirá una marca de texto con el siguiente formato: %YYYY%- %MM%- %DD% %HH%: %MIN%: %SS%.

Ajuste automático de línea Cuando esta casilla está marcada, la leyenda de texto se dividirá en varias líneas (de ser necesario). En la medida de lo posible, las líneas se dividirán desde el último espacio de la palabra que llegará al final del espacio de escritura.

Mostrar clics en el teclado Al marcar esta casilla de verificación, las pulsaciones de teclado se mostrarán en la parte superior de la leyenda de texto durante 1,5 segundos.

Tamaño Ajusta el tamaño del título.

Espaciado del margen Ajusta el espaciado del margen del texto.

Fuente Ajusta el nombre de la fuente, estilo, porcentaje de tamaño, efectos y color de la fuente.

Color de fuente Haga clic en la casilla de color para ajustar el color de la fuente (el color de las letras) del texto.

Color de fondo Haga clic en la casilla de color para ajustar el color detrás del texto si esta casilla está marcada.

Color de contorno Haga clic en la casilla de color para ajustar el color del contorno del texto si esta casilla está marcada.

Predeterminado El botón 'predeterminado' borra el texto y restablece las configuraciones a sus valores predeterminados.

Al usar subtítulos, "%" delimita una variable. Esto significa que si escribe "%%", solamente verá "%".

Efectos de color y vídeo

Puede ajustar las configuraciones de color del vídeo arrastrando los controles deslizantes hacia la izquierda o derecha. Las configuraciones se pueden cambiar y formatear mientras se está realizando una grabación (a la imagen en vivo). También puede aplicar filtros al vídeo.

Brillo, contraste, gamma Puede usar la barra del control deslizante para ajustar el brillo, contraste y gamma del vídeo.

Aplicar filtro Seleccione esta casilla de verificación si desea aplicar el filtro. Puede seleccionar el filtro "blanco y negro", "negativo" o "sepia" y aplicarlo al vídeo.

Voltear horizontalmente Seleccione esta casilla de verificación si desea voltear la imagen del vídeo contra el eje vertical central.

Voltear verticalmente Seleccione esta casilla de verificación si desea voltear la imagen del vídeo contra el eje horizontal central.

Predeterminado El botón 'predeterminado' restablece las configuraciones del color y efectos a sus valores predeterminados.

Efecto Pantalla Verde

Puede reemplazar el fondo con un color sólido, una imagen o un vídeo (patrón personalizado o preestablecido)

Activar Seleccione esta casilla si desea aplicar el efecto

Opciones de fondo

Imagen

Seleccione este botón de opción para aplicar una imagen como fondo (puede ser una imagen personalizada de su PC o una imagen preestablecida)

Color sólido

Seleccione este botón de opción para aplicar un color sólido como fondo

Vídeo

Seleccione este botón de opción para aplicar un vídeo como fondo. El fondo del vídeo se compone de 60 fotogramas igualmente espaciados a lo largo de la duración del vídeo (por ejemplo, el fondo de vídeo es de 60 segundos. Esto significa que cada fotograma de fondo de vídeo está separado por 1 segundo)

Pantalla verde

Color

Su fondo no necesariamente necesita ser de color verde para que este efecto funcione.

Este botón le permite seleccionar el color de su fondo. Puede utilizar el botón para seleccionar el color del cuadro de degradado o el botón de cuentagotas para hacer clic específicamente en el monitor qué color de píxel reemplazar.

Umbral

Este control deslizante le permite tener la flexibilidad de ampliar el rango del color que está reemplazando.

Herramienta de selección

Al usar la herramienta de selección, puede seleccionar fácilmente un área en el escritorio, capturar la imagen desde una ventana específica o navegar por sus selecciones de ventanas de grabación más recientes. La herramienta de selección se mostrará debajo de la vista previa cuando Debut está en modo de captura de pantalla.

Nota: En Windows 8 o 10, las herramientas de Selección no se mostrarán en el modo Tablet, debido a la manera en que Windows maneja las ventanas en este modo.

Existen cuatro maneras para hacer una selección de pantalla:

Dibujar un rectángulo de selección Haga clic en el botón Dibujar rectángulo de selección, que es el primer botón a la izquierda en el panel, para dibujar una nueva selección de pantalla usando el ratón. Mientras mantiene presionado el botón izquierdo del ratón, muévelo y dibuje el rectángulo a capturar en el escritorio. Presione el botón "Seleccionar" para fijar su selección y volver a la interfaz principal para empezar a capturar.

Seleccionar una ventana Presione el botón Seleccionar una ventana, que es el segundo botón a la izquierda en este panel, para añadir una ventana a ser grabada. Seleccione la ventana deseada pasando el ratón sobre el área hasta que la ventana esté activa, haga clic con el botón izquierdo del ratón para volver a la interfaz principal. Debut capturará la imagen desde esta ventana y la mantendrá activa incluso si se mueve o cambia de tamaño durante la grabación.

Cuando se cierra la ventana seleccionada, Debut automáticamente detiene la grabación.

Seleccionar todo el escritorio Presione el botón Seleccionar todo el escritorio, que es el tercer botón a la izquierda en este panel, para seleccionar que se grabará todo el escritorio.

Elegir selecciones anteriores Debut almacena 10 selecciones anteriores para que pueda usar áreas previamente seleccionadas de varias grabaciones. Haga clic en la lista desplegable para seleccionar alguna selección anterior, para seleccionar todos los monitores (idéntico al botón "Seleccionar todo el escritorio") o para seleccionar cada uno de los monitores.

Deshabilitar Aero La función Aero de Windows añade efectos de animación y transparencia en Windows, con el riesgo de usar más CPU. Cuando se marca esta casilla se deshabilitan los efectos Aero, liberando un poco de CPU y ofreciendo una captura más rápida y transparente. (Solamente Windows Vista y 7.)

Mostrar rectángulo de selección al grabar Marque esta casilla si desea poder ver la selección mientras graba. Si **Centrar grabación en cursor** está habilitado, la selección se desplazará a medida que mueve el cursor. Esto resulta muy útil si desea asegurarse que toda la actividad está siendo grabada correctamente.

Métodos abreviados del teclado

Estas combinaciones de teclas estarán disponibles al dibujar el área seleccionada (ver **Dibujar un rectángulo de selección**). Puede usar los siguientes métodos abreviados del teclado para hacer el proceso de selección más fácil y más preciso:

Teclas de flechas

Mueva el rectángulo seleccionado en incrementos de 1 píxel.

Mayús + Teclas de flechas

Mueva el rectángulo seleccionado en incrementos de 10 píxeles.

Ctrl + Teclas de flechas

Aumente el tamaño del rectángulo seleccionado en incrementos de 1 píxel.

Mayús + Ctrl + Teclas de flechas

Aumente el tamaño del rectángulo seleccionado en incrementos de 10 píxeles.

Alt + Teclas de flechas

Disminuya el tamaño del rectángulo seleccionado en 1 píxel.

Mayús + Alt + Teclas de flechas

Disminuya el tamaño del rectángulo seleccionado en grupos de 10 píxeles.

Opciones para seguir el ratón y zoom

Debut le permite al usuario maximizar el uso de sus selecciones de captura con las opciones para **Centrar grabación en cursor** y las opciones de zoom. Se pueden acceder a estas opciones cuando **Pantalla** es el modo de salida seleccionado, haciendo clic en el menú **Captura de pantalla**.

La opción **Centrar grabación en cursor** habilita al rectángulo de selección para que siga al cursor cuando se hace una grabación desde la pantalla. Puede ser muy útil si desea grabar solo una parte de la pantalla, pero a veces necesita capturar algo que está sucediendo fuera de la selección original. Esta opción está disponible solamente cuando un área de selección personalizada ha sido seleccionada usando la Herramienta de selección, pero no cuando el escritorio completo o una ventana específica han sido seleccionados para la grabación.

Las opciones del **Zoom** le permiten acercarse o alejarse de un área de grabación seleccionada. Para cambiar el zoom durante la grabación, seleccione el nuevo porcentaje del zoom desde 'captura de pantalla' -> 'zoom', o use el sistema de combinación de teclas correspondiente, que puede ser configurado en Opciones -> Combinación de teclas. El nivel de zoom predeterminado es **Ajustar a la salida**, que ajusta los contenidos del área seleccionada para coincidir con las dimensiones de la grabación de salida. El uso de los niveles de zoom personalizado le ofrece control sobre la escala, pero si las dimensiones de salida no coinciden con la dimensión de la selección, entonces los contenidos del área seleccionada podrían verse recortados o la grabación podría mostrar áreas fuera del área seleccionada:

- Con menos del 100% de zoom, los textos e imágenes aparecerán más pequeños en la grabación a comparación de la pantalla.
- Con el 100% de zoom, los textos e imágenes aparecerán en la grabación igual y tal como aparecen en la pantalla.
- Con más del 100% de zoom, los textos e imágenes aparecerán más grandes en la grabación que en la pantalla.

Configuración del dispositivo de cámara

Debut permite al usuario editar el marco de entrada siempre que la cámara lo permita intrínsecamente. Por ejemplo, para ampliar la cámara (si la cámara lo admite), simplemente vaya a Opciones >> Pestaña de vídeo >> Configuración del dispositivo... (ya sea para Webcam o Dispositivo de captura) >> Pestaña Control de cámara y mueva el control deslizante Zoom.

Video Proc Amp

Estas propiedades siempre que se admiten controlan la calidad del marco de entrada

- Brillo
- Contraste
- Hue
- Saturación
- Nitidez
- Gamma
- Balance de blancos
- Compensación de retroiluminación
- Ganancia
- Habilitar Color
- Frecuencia PowerLine (Anti Flicker)

Control de cámara

Estas propiedades están relacionadas con el control de las cámaras de vídeo

- Zoom: controla el ajuste de zoom de una cámara
- Enfoque: Controla el ajuste de enfoque de una cámara
- Exposición: controla el tiempo de exposición digital de una cámara
- Apertura (Iris): Controla el ajuste de apertura de una cámara
- Panorámica: Controla el ajuste panorámico de una cámara
- Inclinación: Controla el ajuste de inclinación de una cámara
- Rollo: Controla el ajuste de rotación de una cámara
- Compensación de luz baja

Captura rápida

Captura rápida se puede utilizar para capturar una aplicación que requiere muchos recursos, como un juego nuevo. Si está usando un juego que utiliza muchos de los recursos de su computadora y desea mejorar la calidad del vídeo grabado, pruebe **Captura rápida**.

- **Captura rápida** , localizado en la lista desplegable **Grabar pantalla** debajo de la vista previa de la pantalla.

Tenga en cuenta que la sobrecarga del CPU será mínima, pero el tamaño del archivo de vídeo será grande.

Modo de captura de juegos

Debut detectará automáticamente si un juego se está ejecutando en pantalla completa e iniciará el **Modo de captura de juegos**. Tenga en cuenta que si la grabación comenzó antes que empezara el juego se creará una nueva grabación.

Conjunto de programas de NCH

Esta es una forma útil de explorar todo el software disponible de NCH Software.

Puede ver un conjunto de productos por tipo como Audio, Video, etc. y ver el producto. Desde allí puede probar el producto y lo descargará e instalará para que pueda probarlo. Si ya tiene el producto instalado, puede hacer clic en " Ejecutar ahora " y el programa se iniciará.

También hay una lista de funciones para los productos en la categoría. Haga clic en una función, como " Editar un archivo de video ", para instalar un producto con esa capacidad.

Buscar

Busque en nuestro sitio web los productos que coincidan con cualquier palabra clave que escriba.

Ver más de nuestro software

Navegue por nuestro sitio web para más software.

Suscribirse a nuestro boletín

Puede suscribirse a nuestro boletín para recibir anuncios de nuevos lanzamientos y descuentos. Puede darse de baja en cualquier momento.

Vea los descuentos más recientes disponibles para comprar

Vea los últimos descuentos que estamos ofreciendo para comprar nuestros productos.

Proceso de autorización para Google - Windows XP y Vista

Se requieren pasos adicionales para otorgarle a Debut autorización para cargar en Google Drive y/o YouTube al ejecutar Windows XP o Windows Vista:

1. Haga clic en **Autorizar...** en la **Autorización**.
2. En la página web que se abre, conéctese a su cuenta Google, si es requerido.
3. Confirme que le permite a Debut acceder a las funciones requeridas.
4. Copie el **Código de autorización** proporcionado por Google y péguelo en el diálogo **Confirmar autorización** en Debut.
5. Haga clic en **Listo** para confirmar que la autorización está completa.

Condiciones de la licencia de software

Nuestro objetivo es que cada usuario tenga una buena experiencia con nuestro software. Se lo ofrecemos partiendo de la base que acepta nuestro Contrato de licencia de usuario final (CLUF).

Este CLUF limita nuestra responsabilidad y está gobernado por un acuerdo de arbitraje y lugar de arbitraje. Por favor, lea a continuación, ya que estos términos afectan sus derechos.

1. Los derechos de autor de este programa y cualquier trabajo audiovisual distribuido con este software pertenecen a NCH Software y otros enumerados en la casilla 'acerca de'. Todos los derechos son reservados. La instalación de este software y cualquier software empaquetado o instalado bajo demanda desde este software, incluyendo accesos directos y carpetas del menú de inicio, están autorizados únicamente de acuerdo con estos términos. Estos derechos de autor no aplican a ningún trabajo creativo realizado por usted, el usuario.
2. Al instalar, usar o distribuir el software usted, en su nombre o en nombre de su empleador o superior, acepta estos términos. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos términos, usted no podrá usar, copiar, transmitir, distribuir, ni instalar este software - devuélvalo al lugar de compra dentro de 14 días para recibir un reembolso completo.
3. Este programa y todos los archivos que lo acompañan, datos y materiales son distribuidos "tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, salvo las requeridas por ley. Si tiene la intención de confiar en este software en situaciones críticas, es esencial que lo pruebe completamente antes de usarlo, instalar sistemas redundantes y debe usted asumir cualquier riesgo.
4. No nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño que surja por el uso de este software incluyendo, pero sin limitar, cualquier pérdida especial, incidental, o consecuente. Toda su compensación contra nosotros por todas las reclamaciones se limita a la recepción de un reembolso total por la cantidad que usted pagó por el software.
5. Este software no debe ser usado bajo ninguna circunstancia en donde exista el riesgo que un error de este software pudiera conllevar a lesiones físicas o incluso la muerte. Este software no debe ser usado si usted no hace copias de seguridad de su equipo regularmente, o no tiene un software antivirus y un firewall instalado en su equipo, o mantiene datos confidenciales sin cifrar en su equipo. Usted acepta indemnizarnos por cualquier reclamo relacionado con dicho uso.
6. Es posible hacer copias o distribuir el archivo de instalación de este programa en su forma original sin alteraciones, pero no se podrá, bajo ninguna circunstancia, distribuir código de registro alguno para ninguno de nuestros programas sin el permiso expreso y por escrito. El usuario que así proceda y distribuya un código de registro del software, se hará responsable de pagar el precio total de la compra por cada ubicación donde ocurra dicho uso no autorizado.
7. El uso de los datos recolectados por el software está sujeto a la Declaración de Privacidad de NCH Software que permite la recolección automática y anónima del uso de estadísticas en circunstancias limitadas.
8. Ley Aplicable. Si usted reside en los Estados Unidos, su relación es con NCH Software, Inc, una compañía de los Estados Unidos, y este acuerdo está gobernado por las leyes y los tribunales de Colorado. Si usted reside en cualquier otro lugar del mundo fuera de los Estados Unidos, su relación es con NCH Software Pty Ltd, una compañía Australiana, y este acuerdo está gobernado por las leyes y los tribunales del Territorio de la Capital Australiana. Los mencionados tribunales mantendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa entre usted y nosotros, sin importar la naturaleza de la disputa.
9. Para Clientes de los Estados Unidos Únicamente: Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase: POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE. ESTO PODRÍA AFECTAR SUS DERECHOS.

Si usted reside en los Estados Unidos, NCH Software y usted acuerdan arbitrar todas las disputas y reclamaciones entre nosotros. Este acuerdo de arbitraje tiene como objetivo ser interpretado en líneas generales. Las referencias a "NCH" "usted" y "nosotros" incluyen nuestras respectivas subsidiarias, afiliados, agentes, empleados, predecesores en interés, sucesores y designados. Este acuerdo de arbitraje no le impide llevar asuntos a la atención de las agencias locales, estatales o federales de los Estados Unidos. Estas agencias pueden, si la ley lo permite, buscar ayuda en su nombre contra nosotros. Este Acuerdo evidencia una transacción de comercio interestatal, y por lo tanto La Ley Federal de Arbitraje rige la interpretación y aplicación de esta disposición. Esta disposición de arbitraje se mantendrá en vigor con posterioridad a la terminación de este Acuerdo.

La parte que intenta buscar arbitraje debe primero enviarle a la otra, por correo certificado, una Notificación de Disputa ("Notificación"). La Notificación para NCH debe ser enviada a la siguiente dirección:

Legal Department
NCH Software, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
USA

("Dirección de Notificación"). La Notificación debe (a) describir la naturaleza y las bases de la reclamación o disputa; y (b) establecer la reparación específica esperada. Si NCH y usted no llegaran a un acuerdo para resolver la disputa dentro de 30 días después que la Notificación es recibida, usted o NCH podrían iniciar un proceso de arbitraje. La cantidad de cualquier oferta para el convenio, hecha por NCH o por usted, no debe ser divulgada al árbitro.

A. El arbitraje estará sujeto a las Reglas de Arbitraje Comercial y Procedimientos Suplementarios para las Disputas Relacionadas con Consumidores (colectivamente, "Reglas de la AAA") de la Asociación de Arbitraje Americana ("AAA"), según la modificación en este Acuerdo, y será administrado por la AAA. Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en adr.org, o llamando a la AAA al 1-800-778-7879, o escribiendo a la Dirección de Notificación. El árbitro está obligado por los términos de este Acuerdo. Todos los asuntos serán decididos por el árbitro, incluyendo asuntos relacionados al alcance y al cumplimiento de la disposición de arbitraje. A menos que NCH y usted lo acuerden de otra manera, todas las audiencias de arbitraje tendrán lugar en Greenwood Village, Colorado. Si su reclamación es de 10.000\$ o menos, estamos de acuerdo en que usted puede elegir si el arbitraje se llevará a cabo únicamente sobre la base de documentos presentados al árbitro, a través de una audiencia telefónica, o a través de una audiencia en persona como lo establecen las reglas de la AAA. Si su reclamación es mayor a 10.000\$, el derecho a una audiencia será determinado por las Reglas de la AAA. Independientemente de la forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el árbitro deberá emitir una decisión fundamentada por escrito. NCH pagará todos los gastos de presentación, administración y arbitraje de la AAA por cualquier arbitraje iniciado de acuerdo con los requerimientos de la notificación arriba mencionados. Si, sin embargo, el árbitro encuentra que la sustancia de su reclamación o la compensación deseada en la Demanda es frívola o formulada con un propósito inapropiado, entonces el pago de todos esos gastos se regirán por las Reglas de la AAA. En tal caso, usted acepta reembolsar a NCH por todos los fondos desembolsados previamente por este, que de lo contrario usted tenía la obligación de pagar bajo las Reglas de la AAA. Además, si usted inicia un arbitraje en el cual usted trata de conseguir más de 75.000\$ en daños y perjuicios, el pago de estos honorarios se regirá por las reglas de la AAA.

B. El árbitro puede otorgar una medida declarativa o una medida cautelar solamente en favor de la parte individual que solicita el alivio y solo en la medida en que sea necesario para proporcionar alivio justificado por la reclamación individual de esa parte. USTED Y NCH ACEPTAN QUE CADA UNO PUEDE TRAER RECLAMACIONES CONTRA EL OTRO SOLO EN SU O SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE CLASE EN NINGUNA ACCIÓN DE CLASE O REPRESENTATIVA DE UN ACTO PROCESAL. Además, a menos que tanto usted como NCH acuerden lo contrario, el árbitro no podrá consolidar reclamaciones de más de una persona, y no podrá de otra manera presidir ninguna forma de acción de clase o representativa. Si esta disposición específica es inaplicable, entonces la totalidad de esta disposición de arbitraje quedará nula y sin efecto.

C. No obstante a cualquier disposición en este Acuerdo de lo contrario, acordamos que si NCH hace algún cambio futuro a esta disposición de arbitraje (otra adicional a un cambio a la Dirección de Notificación) usted puede rechazar cualquier cambio enviándonos una notificación por escrito dentro de los 30 días del cambio a la Dirección de Notificación de Arbitraje proporcionada anteriormente. Al rechazar cualquier cambio futuro, usted está de acuerdo en que usted arbitrará cualquier disputa entre nosotros de acuerdo con el lenguaje de esta disposición.

D. Para denegar este Acuerdo de Arbitraje y la Renuncia de Acción de Clase, envíe una Notificación de Denegación a la Dirección de Notificación indicando "Estoy eligiendo optar por no participar en el Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase contenidos en los Términos Legales aplicables a mi compra de un producto de NCH." Su Notificación de Denegación debe incluir la fecha y el comprobante de compra. La Notificación de Denegación debe estar matasellada a más tardar treinta (30) días después de la fecha de compra. Se debe enviar una Notificación de Denegación separadamente por cada producto comprado.

Referencias de pantalla - Superponer cámara

Esta funcionalidad le permite añadir una superposición de cámara encima de la salida del vídeo.

Aplicar superposición de cámara a vídeos

Para aplicar la superposición encima del vídeo actual, haga clic en **Herramientas -> Superponer cámara**, un panel lateral se mostrará a la derecha de la vista previa. Marque la casilla **Habilitar**.

En este panel podrá cambiar las siguientes opciones:

- **Cámara:** En esta lista desplegable puede seleccionar la cámara web a usar como fuente de vídeo para la superposición.
- **Formato:** La lista desplegable que contiene todas las resoluciones, fotogramas por segundo y formatos de píxeles con los cuales su cámara es compatible.
- **Configuración de cámara:** Haga clic para abrir un diálogo específico para las opciones de la cámara, proporcionado por el fabricante de la cámara.
- **Configuración de micrófono:** Haga clic para abrir el diálogo **Opciones -> Audio** donde puede seleccionar la fuente de audio desde la cual grabar.
- **Alineación:** Use estos botones para especificar adonde se colocará la superposición en el fotograma de salida.
- **Tamaño:** Especifique el tamaño de la superposición como un porcentaje del tamaño de fotograma de salida.
- **Margen:** Especifique el tamaño del margen entre la superposición y el borde del fotograma de salida como un porcentaje del tamaño del fotograma de salida.

Referencias de pantalla - Autorización de Flickr

Debe completar una autorización de Flickr antes de cargar cualquier vídeo a su cuenta en Flickr.

- Haga clic en **Autorizar...** .
- En la página web que se abre, introduzca sus datos de Flickr.
- Confirme que le permite a Debut cargar vídeos a su cuenta Flickr.
- Cierre la página web y vuelva a Debut.
- Haga clic en **Listo** para confirmar que la autorización está completa.

Referencias de pantalla - Control de cuentas de usuario

Para capturar el mensaje de UAC sin obtener una pantalla negra, debe cambiar la configuración de UAC para deshabilitar el escritorio seguro.

Referencias de pantalla - Vista previa de vídeo

La función de Vista previa tiene cinco botones:

- **Volver al inicio (Inicio):** Al presionar este botón, volverá al principio del vídeo. Es como rebobinar instantáneamente hasta el principio del vídeo.
- **Retroceder (Flecha Izquierda):** Al presionar este botón, se moverá hacia atrás un poco en el vídeo. Es como presionar "Rebobinar" en un reproductor de vídeo, y luego presionar "Pausa" inmediatamente.
- **Reproducir/pausa (Espacio):** El efecto es similar a presionar los botones Reproducir y Pausa en un reproductor de vídeo. Al presionar Reproducir comenzará la reproducción de vídeo, y al hacer clic de nuevo el vídeo se detendrá.
- **Avanzar (Flecha derecha):** Al presionar este botón, se moverá un poco hacia adelante en el vídeo. Es como presionar "Avanzar rápidamente" en un reproductor de vídeo, y luego presionar "Pausa" inmediatamente.
- **Ir al final (Fin):** Al presionar este botón, irá al final del vídeo. Es como rebobinar instantáneamente hasta el final del vídeo.

Debajo del vídeo está la línea de tiempo. Puede hacer clic en cualquier posición en la línea de tiempo para ir instantáneamente a ese momento del vídeo. Es como rebobinar o avanzar rápido instantáneamente, hasta que alcanza esa posición en la película. También puede arrastrar la línea roja del cursor en la línea de tiempo para mirar mientras el vídeo se rebobina o avanza rápido.

Existen 3 tipos de vista previa disponible:

- **Ajustar a ventana:** Este es el modo predeterminado. El tamaño del vídeo se cambia para ajustarse al área de la vista previa. Si la ventana es más corta que la altura predeterminada después de seleccionar este modo, la altura de la ventana se incrementará al valor predeterminado. El modo cambia automáticamente a este una vez que la ventana cambia de tamaño (por ej., arrastrando el borde de una ventana).
- **Ajustar a pantalla:** La ventana se estira para rellenar toda el área disponible en la pantalla y el vídeo cambia de tamaño para ajustarse al área de la vista previa.
- **Tamaño actual:** La ventana cambia de tamaño de manera que el área de la vista previa iguale el tamaño actual del vídeo. Si el tamaño del vídeo es más grande que el área disponible (por ej., 1080p vídeo en una pantalla de 720p), el modo del vídeo será cambiado automáticamente a **Ajustar a pantalla**.

También puede presionar **Alt + Entrar** para cambiar a modo de pantalla completa.

Referencias de pantalla - Diálogo del selector de color

Diálogo del selector de color

El selector de color se divide en varias partes, con varias maneras disponibles para elegir un color:

Ajuste visual del color

La mitad superior del cuadro de diálogo consta de 2 cuadros de colores, uno que le permite elegir cualquier punto en un cuadrado de 256 x 256 y el otro que funciona como un control deslizante largo. Los colores que se muestran en estos dos cuadros dependen del botón de opción seleccionado (ver más abajo), pero en todos los casos la posición del control deslizante cambiará los colores disponibles en el cuadro cuadrado. Cualquier punto seleccionado en ese cuadro cuadrado es el color seleccionado.

Ajuste por RGB o HSV

Debajo del cuadro de color cuadrado, hay una serie de 6 opciones (1 cada una para tono, saturación, valor, rojo, verde y azul) que cada una contiene un botón de opción, un control deslizante y un control de número arriba hacia abajo. Si se selecciona uno de los 3 botones de opción HSV, ese valor se representará mediante el control deslizante visual (ver arriba) mientras que los otros dos valores serán los ejes del cuadro de color cuadrado. Los controles funcionan de la misma manera si se selecciona uno de los botones de opción RGB. También puede ajustar estos valores con los controles deslizantes proporcionados junto a las etiquetas, así como los controles arriba/abajo junto a los controles deslizantes. Cualquier ajuste de estos valores actualizará los controles visuales y cualquier ajuste de esos controles visuales actualizará estos valores.

Color seleccionado

El color seleccionado se muestra a la derecha de los controles RGB y HSV. El cuadro se divide diagonalmente, con la sección superior izquierda etiquetada Nuevo (el color que está creando) y la sección inferior derecha etiquetada Actual (el color que ya existe, y seguirá siendo seleccionado si cancela el cuadro de diálogo). Debajo está el valor hexadecimal del color seleccionado (también puede introducir cualquier valor hexadecimal válido para actualizar el color seleccionado). Hay un botón cuentagotas a la derecha del color seleccionado que le permitirá establecer el color seleccionado mediante muestreo en cualquier lugar del escritorio.

Paleta de colores definida por el usuario

En la parte inferior del cuadro de diálogo encontrará una serie de 12 rectángulos de colores junto a un botón titulado Establecer en muestra. Estos comprenden la paleta de colores definida por el usuario y le permiten crear y guardar (estos persistirán incluso cuando Debut is cerrado) sus propios colores personalizados. Para establecer el color de una muestra, primero seleccione esa muestra haciendo clic en ella. A continuación, elija el color deseado y, finalmente, haga clic en el botón Establecer en muestra. A continuación, puede cargar cualquiera de los colores guardados simplemente haciendo clic en esa muestra.

Referencias de pantalla - Marca de agua

Esta funcionalidad le permite crear marcas de agua en la salida del vídeo en vivo.

Aplicar marca de agua a los vídeos Seleccione si desea aplicar la marca de agua en los vídeos.

Archivo de imagen: Especifique la ruta del archivo que desea usar como marca de agua y personalice la manera cómo la marca de agua se verá en el vídeo.

Opacidad Seleccione el nivel de opacidad de la marca de agua. Va de 0 - Completamente transparente a 100 - se superpone completamente a la imagen de fondo.

Conservar relación de aspecto Conserva la relación inicial de altura y anchura de la imagen de marca de agua.

Porcentaje del tamaño y posición de la pantalla Seleccione personalizar como se verá la marca de agua en el vídeo.

- **Alineación horizontal:** Permite que la marca de agua aparezca a la izquierda, derecha o en el centro del vídeo.
- **Alineación vertical:** Permite que la marca de agua aparezca arriba, abajo o en el centro del vídeo.
- **Cambiar tamaño:** Especifica cuan grande es la marca de agua en términos de porcentaje (%) (en comparación con el tamaño de la pantalla de vídeo).
- **Porcentaje del margen de marca de agua:** Especifica cuan grande es el margen para la marca de agua en términos de porcentaje (%) (en comparación con el tamaño de la pantalla de vídeo).

Tamaño y posición en píxeles Seleccione para afinar como se verá la marca de agua en el vídeo. Puede especificar las dimensiones exactas y posición de la marca de agua en la pantalla de vídeo.

- **Anchura:** Determina el ancho de la marca de agua en píxeles.
- **Altura:** Determina el alto de la marca de agua en píxeles.
- **Posición horizontal:** Determina la coordenada X de la esquina superior izquierda de la imagen de marca de agua.
- **Posición vertical:** Determina la coordenada Y de la esquina superior izquierda de la imagen de marca de agua.

Referencias de pantalla - Configuración de codificación GIF

Repetición

Seleccione esto para que su GIF se repita infinitamente.

Referencias de pantalla - Programador

El programador le permite configurar Debut para iniciar la captura de vídeo a una hora y fecha determinada. Abra el programador haciendo clic en el botón 'programación' en la barra de herramientas principal de la interfaz. Desde el programador, puede añadir la programación de grabaciones nuevas o administrar las programaciones de grabaciones creadas anteriormente. Para añadir la programación de una grabación nueva, oprima el botón 'añadir'. Aparecerá entonces la ventana de las grabaciones programadas. Aquí necesita nombrar su programación, (p. ej., noticias locales), seleccione el dispositivo de grabación de donde desea capturar (cámara web, dispositivo, red o pantalla) y establezca que Debut grabe en una fecha establecida, un día de la semana específico o todos los días a una hora en particular. Cuando la grabación programada está activa, Debut comenzará automáticamente la captura en la fecha y hora previamente establecidos. La grabación se puede incluso iniciar si Debut no está ejecutándose al momento programado. En este caso, Debut será automáticamente iniciado por el sistema. No tiene que preocuparse por ejecutar Debut al momento programado, simplemente añada una tarea programada y mantenga el equipo encendido. (Asegúrese que su sistema esté conectado con la misma cuenta usada para configurar las grabaciones programadas).

Añadir...

Oprima el botón 'añadir' para crear la programación de una grabación nueva.

Editar...

Oprima el botón 'editar' para editar las configuraciones de la programación de la grabación seleccionada desde la lista de las grabaciones programadas.

Eliminar

Oprima el botón 'eliminar' para eliminar la programación de la grabación seleccionada de la lista de las grabaciones programadas.

Referencias de pantalla - Grabaciones programadas

La ventana de las grabaciones programadas es donde crea una grabación nueva o edita una grabación existente. Para encontrar esta ventana, oprima el icono 'programación' en la barra de herramientas, luego presione el botón 'añadir' para crear una programación nueva o seleccione una programación existente y oprima el botón 'editar' para cambiar las configuraciones de la programación. Desde el cuadro de diálogo de las grabaciones programadas puede especificar el nombre y tipo de grabación, el dispositivo de entrada de audio, la programación y si la programación está activa o inactiva. Tenga en cuenta que algunos modos de ahorro de energía podrían interferir con las grabaciones programadas. Cuando Debut despierta al equipo de modo de suspensión para iniciar una grabación programada, no podrá omitir ninguna contraseña que deba ser introducida al momento de reactivación.

Para cambiar esta configuración siga los procedimientos de abajo según su sistema operativo:

- **Windows XP:** Abra el **Panel de control** y seleccione **Opciones de energía**. En la pestaña **Avanzado** desmarque *"Solicitar contraseña cuando el equipo se active tras el modo de espera"*.
- **Windows Vista, 7, 8 y 8.1:** Abra el **Panel de control** y seleccione **Opciones de energía**. Haga clic en **Requerir una contraseña cuando el equipo se reactiva**. En la columna a la izquierda seleccione *"No solicitar una contraseña"*.
- **Windows 10:** Haga clic en la bandera de Windows en la esquina inferior izquierda y haga clic en el icono del engranaje y abra el diálogo **Configuración para Windows**, haga clic en **Cuentas**. En la columna a la izquierda, seleccione **opciones para inicio de sesión**, en la sección **de inicio de sesión** seleccione *"Nunca"* desde la lista desplegable.

Activo

La grabación sólo será programada si esta casilla está marcada.

Programación

Seleccione las horas de inicio y final de la grabación, y si la grabación está programada para ocurrir solo una vez, a diario o ciertos días a la semana.

Origen

Seleccione el dispositivo de vídeo que desea usar para capturar.

Audio

Seleccione el dispositivo de audio que desea usar para capturar.

Referencias de pantalla - Opciones de vídeo: Salida de dispositivo

Puede cambiar las configuraciones de salida del vídeo capturado.

Cambiar el tamaño del vídeo

Puede cambiar el vídeo de salida a un tamaño personalizado o seleccionar uno de los ajustes previamente establecidos. Para usar un tamaño personalizado, simplemente introduzca el alto y ancho deseado y luego presione 'aceptar'.

Puede recortar o reducir/ampliar el vídeo al tamaño elegido.

La relación de aspecto de la fuente original puede también ser conservado, en este caso se ajustan automáticamente el ancho y alto.

Cambiar velocidad de fotogramas

Puede limitar la velocidad de fotogramas del vídeo de salida. Esto le puede ayudar a reducir la demanda requerida del CPU para codificar el vídeo.

Tenga en cuenta que los formatos MPG, DV y PSP tienen configuraciones fijas en la velocidad de fotogramas:

.mpg = 23,98 fps
.dv (NTSC) = 29,97 fps
.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps

Habilitar lapso de tiempo

Puede establecer que Debut grabe un vídeo en un lapso de tiempo largo. Un ejemplo vendría a ser el mirar el movimiento de las nubes en el cielo.

Esta función funciona de la mano con la velocidad de fotogramas. Puede calcular la duración de la salida de vídeo utilizando esta fórmula:

$\text{duración_salida_en_segundos} = \text{tiempo_grabación_en_segundos} /$

$\text{segundos_por_1fotograma_capturado} / \text{velocidad_fotogramas}$

$\text{duración_salida_en_segundos} = \text{tiempo_grabación_en_minutos} /$

$\text{minutos_por_1fotograma_capturado} / \text{velocidad_fotogramas}$

$\text{duración_salida_en_segundos} = \text{tiempo_grabación_en_horas} /$

$\text{horas_por_1fotograma_capturado} / \text{velocidad_fotogramas}$

donde tiempo_grabación_en_yyy es la duración de la grabación actual,

yyy_por_1fotograma_capturado es la configuración "capturar un fotograma cada",

velocidad_fotogramas es la configuración de "velocidad de fotogramas", y / es el operador de división

Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas es 30 y la configuración del lapso de tiempo es 1 segundo por fotograma, entonces el vídeo de salida es de 2 segundos por minuto de grabación (es decir, $60 / 1 / 30 = 2$). Pero si la velocidad de fotogramas es 15 y el lapso de tiempo es 4 segundos por fotograma, entonces el resultado es de 1 segundo por minuto de grabación (es decir, $60 / 4 / 15 = 1$).

Referencias de pantalla - Opciones de vídeo: Salida de red

Puede cambiar las configuraciones de salida del vídeo capturado.

Cambiar tamaño del vídeo:

Puede cambiar el vídeo de salida a un tamaño personalizado o seleccionar uno de los ajustes previamente establecidos. Para usar un tamaño personalizado, simplemente introduzca el alto y ancho deseado y luego presione 'Aceptar'.

Puede recortar o reducir/ampliar el vídeo al tamaño elegido.

La relación de aspecto de la fuente original puede también ser conservado, en este caso se ajustan automáticamente el ancho y alto.

Cambiar velocidad de fotogramas:

Puede limitar la velocidad de fotogramas del vídeo de salida. Esto le puede ayudar a reducir la demanda requerida del CPU para codificar el vídeo. Sin embargo, al limitar la velocidad de fotogramas a valores más bajos puede resultar en algunos fotogramas pixelados y/o fotogramas en blanco.

Tenga en cuenta que los formatos MPG, DV y PSP tienen configuraciones fijas en la velocidad de fotogramas:

.mpg = 23,98 fps

.dv (NTSC) = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps

PSP = 29,97 fps

Habilitar lapso de tiempo:

Puede establecer que Debut grabe un vídeo en un lapso de tiempo largo. Un ejemplo vendría a ser el mirar el movimiento de las nubes en el cielo.

Esta función funciona de la mano con la velocidad de fotogramas. Puede calcular la duración de la salida de vídeo utilizando esta fórmula:

$\text{duración_salida_en_segundos} = \text{tiempo_grabación_en_segundos} /$

$\text{segundos_por_1fotograma_capturado} / \text{velocidad_fotogramas}$

$\text{duración_salida_en_segundos} = \text{tiempo_grabación_en_minutos} /$

$\text{minutos_por_1fotograma_capturado} / \text{velocidad_fotogramas}$

$\text{duración_salida_en_segundos} = \text{tiempo_grabación_en_horas} /$

$\text{horas_por_1fotograma_capturado} / \text{velocidad_fotogramas}$

donde tiempo_grabación_en_yyy es la duración de la grabación actual,

yyy_por_1fotograma_capturado es la configuración "capturar un fotograma cada",

velocidad_fotogramas es la configuración de "velocidad de fotogramas", y / es el operador de división

Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas es 30 y la configuración del lapso de tiempo es 1 segundo por fotograma, entonces el vídeo de salida es de 2 segundos por minuto de grabación (es decir, $60 / 1 / 30 = 2$). Pero si la velocidad de fotogramas es 15 y el lapso de tiempo es 4 segundos por fotograma, entonces el resultado es de 1 segundo por minuto de grabación (es decir, $60 / 4 / 15 = 1$).

Referencias de pantalla - Opciones de vídeo: Salida de pantalla

Puede cambiar las configuraciones de salida del vídeo capturado.

Cambiar tamaño del vídeo:

Puede cambiar el vídeo de salida a un tamaño personalizado o seleccionar uno de los ajustes previamente establecidos. Para usar un tamaño personalizado, simplemente introduzca el alto y ancho deseado y luego presione 'Aceptar'.

La relación de aspecto de la fuente original puede también ser conservado, en este caso se ajustan automáticamente el ancho y alto.

Limitar velocidad de fotogramas:

Puede limitar la velocidad de fotogramas del vídeo de salida. Esto le puede ayudar a reducir la demanda requerida del CPU para codificar el vídeo. Sin embargo, al limitar la velocidad de fotogramas a valores más bajos puede resultar en algunos fotogramas pixelados y/o fotogramas en blanco.

Tenga en cuenta que los formatos MPG, DV y PSP tienen configuraciones fijas en la velocidad de fotogramas:

.mpg = 23,98 fps

.dv (NTSC) = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps

PSP = 29,97 fps

Habilitar lapso de tiempo:

Puede establecer que Debut grabe un vídeo en un lapso de tiempo largo. Un ejemplo vendría a ser el mirar el movimiento de las nubes en el cielo.

Esta función funciona de la mano con la velocidad de fotogramas. Puede calcular la duración de la salida de vídeo utilizando esta fórmula:

$duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_segundos /$

$segundos_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas$

$duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_minutos /$

$minutos_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas$

$duración_salida_en_segundos = tiempo_grabación_en_horas /$

$horas_por_1fotograma_capturado / velocidad_fotogramas$

donde tiempo_grabación_en_yyy es la duración de la grabación actual,

yyy_por_1fotograma_capturado es la configuración "capturar un fotograma cada",

velocidad_fotogramas es la configuración de "limitar velocidad de fotogramas", y / es el operador de división

Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas es 30 y la configuración del lapso de tiempo es 1 segundo por fotograma, entonces el vídeo de salida es de 2 segundos por minuto de grabación (es decir, $60 / 1 / 30 = 2$). Pero si la velocidad de fotogramas es 15 y el lapso de tiempo es 4 segundos por fotograma, entonces el resultado es de 1 segundo por minuto de grabación (es decir, $60 / 4 / 15 = 1$).

Referencias de pantalla - Opciones ~ Vídeo

Cámara web/dispositivo de captura

Si tiene instalada más de una cámara web o dispositivo de captura, puede seleccionar el dispositivo que desea usar para las grabaciones. También puede seleccionar el formato de salida y dispositivo de entrada deseado.

Seleccione la opción "estirar vídeo a pantalla ancha" para forzar el modo 16x9.

Seleccione la opción "desentrelazar vídeo" para desentrelazar vídeo.

Si el audio y vídeo no están sincronizados en las grabaciones realizadas con Debut, intente anulando la selección de "usar marcas de tiempo originales de fotograma".

Puede cambiar la configuración inherente de la imagen y la cámara en un dispositivo de captura de vídeo mediante el botón [Configuración del dispositivo...](#)

Nota: Las cámaras DV no son compatibles con Debut. Use [VideoPad](#) o [Golden Videos](#) para capturar vídeos desde cámaras.

Cámara de red Seleccione la cámara de red con la dirección URL, el nombre de usuario y la contraseña. Puede incluir el puerto en la dirección URL. Las últimas 10 direcciones URL serán guardadas en el cuadro combinado. Puede eliminar la dirección URL del cuadro simplemente seleccionándola, borrándola y presionando el botón Aceptar.

Captura de pantalla

Seleccione esta opción para grabar un vídeo del escritorio. Puede seleccionar una parte o todo el escritorio completo usando la [Herramienta de selección](#).

Si tiene varios monitores, puede mover la ventana de Debut al monitor que no es el monitor de grabación. Por ejemplo, seleccione el monitor primario como el monitor de grabación y mueva la ventana de Debut al segundo monitor, la vista previa del vídeo será habilitada.

Seleccione la opción "cargar última selección" para cargar el último rectángulo seleccionado cuando está iniciando Debut. Deshaga la selección para cargar el escritorio completo.

Use el control deslizante "limitar velocidad de fotogramas" para seleccionar una velocidad de fotogramas menor (FPS) si su equipo está lento. Sin embargo, al limitar la velocidad de fotogramas a valores más bajos puede resultar en algunos fotogramas pixelados y/o fotogramas en blanco.

Seleccione la opción "Aplicar rampa gamma" para usar el dispositivo rampa gamma cuando grabe aplicaciones de pantalla completa. Esta opción está desactivada de manera predeterminada porque requiere capacidades de procesamiento extra.

Nota: Al ejecutar Debut con permisos de administrador se podrían presentar problemas al grabar la pantalla de algunos programas de terceros.

Referencias de pantalla - Opciones ~ Audio

Micrófono

Seleccione esta opción para capturar sonido desde un dispositivo de micrófono.

Altavoces

Cuando esta opción está marcada, podrá seleccionar el método que Debut usará para capturar el sistema de audio:

- **Controlador de filtro** Al seleccionar esta opción, Debut instalará un componente que grabará el audio que el sistema produce.

Nota:

- Para grabar audio desde otra aplicación, Debut debe estar abierto antes que la otra aplicación. Es decir, para grabar audio desde una aplicación que reproduce multimedia, abra primero Debut y luego abra la aplicación que reproduce multimedia.
- En Windows XP, Debut debe ser instalado y ejecutado como un administrador para habilitar esta función.
- **MMDevice (No disponible en Windows XP)**
Al seleccionar esta opción, Debut usará interfaces de Windows para capturar el audio producido por otras aplicaciones.

Nota:

- Si necesita grabar una aplicación que tiene privilegios de administrador, Debut no podrá grabar el audio de la aplicación a menos que Debut se inicie también con privilegios de administrador.

Clicks del ratón (mouse)

Use esta opción para grabar un sonido cuando el ratón sea usado en el vídeo de salida. El sonido es grabado incluso si no se encuentra ningún dispositivo de audio en el sistema. Esta opción está disponible solamente si la pantalla ha sido seleccionada para la captura.

Solo mostrar niveles de dB durante la grabación

Utilice esta opción para mostrar el indicador de sonido solo durante la grabación. Esta función se activa de manera predeterminada.

Tono

Con estas opciones puede elegir que se reproduzca un tono cuando Debut inicia o detiene una grabación.

En algunos entornos está obligado a reproducir un tono mientras graba. Para hacer esto, marque la casilla "hacer sonar un tono de grabación cada (segundos)" y entre la cantidad de segundos entre los tonos en el cuadro de edición.

Hacer sonar un tono de grabación cuando comienza a grabar

Habilite esta opción si desea un pitido corto una vez que comience la grabación.

Hacer sonar un tono de parada cuando termina la grabación

Habilite esta opción si desea un pitido corto una vez que se detenga la grabación.

Hacer sonar un tono de grabación cada (segundos)

Habilite esta opción si desea un pitido corto cada número especificado de segundos.

Referencias de pantalla - Opciones ~ Salida

Avisar cuando haya poco espacio en el disco duro

Esta opción le permite especificar el nivel de la advertencia para la cantidad mínima de espacio libre disponible en el disco duro del equipo. Cuando la cantidad de espacio libre se encuentra o está por debajo de este nivel, Debut muestra un aviso. El nivel predeterminado de espacio libre es de 300 MB.

Carpeta de destino

Esta opción le permite seleccionar la carpeta a donde Debut va a exportar los archivos. Para usar esta opción, puede escribir la carpeta donde desea guardar los archivos de Debut o usar el botón 'examinar', que se encuentra a la derecha, para localizar la carpeta.

Nombre de archivo de salida

Seleccione la opción "solicitar el nombre de archivo antes de iniciar la grabación" si desea seleccionar un nombre distinto para cada archivo que se grabe.

Seleccione "usar este formato de nombre de archivo" si desea definir el nombre de archivo antes que comience a grabar. Los siguientes campos pueden ser usados en el formato de nombre del archivo de salida.

- %autonumber% - aumenta el número automáticamente
- %YYYY% - año actual
- %MM% - mes actual
- %DD% - fecha actual
- %HH% - hora actual
- %MIN% - minutos actuales
- %SS% - segundos actuales

El botón "restablecer" restablece el formato al valor predeterminado si lo ha cambiado.

El botón "restablecer número automático" restablece el siguiente número automático a ser usado por el %autonumber% a 1.

Reflejar todas las grabaciones a esta carpeta

Si tiene una unidad de copias de seguridad o desea hacer copias de todas las grabaciones a través de la red, puede usar esta opción. Tenga en cuenta que las grabaciones sólo se transfieren después que esté completa la grabación y compresión.

Ejecutar aplicación de línea de comandos

Esta es una opción avanzada que le permite a los profesionales de la TI el envío de grabaciones a otras aplicaciones. Por ejemplo, usar un codec propietario o insertar la grabación en una base de datos.

Si esta opción está marcada, después de que Debut haya completado la grabación del archivo, ejecutará la aplicación especificada. La aplicación debe ser un programa de línea de comandos. El nombre del archivo se puede enviar como argumento utilizando %archivo% que Debut reemplaza con la ruta de acceso completa al archivo. Recuerde incluir la ruta completa a su aplicación (enciérrala en "") y incluir el %archivo% en "" también.

Un ejemplo sería "C:\Archivos de programa\Programa\miexe" -misopciones "%file%".

Referencias de pantalla - Opciones ~ Grabar/Cursor

Limitar tiempo máximo de grabación (h:mm:ss) a:

Puede especificar la duración máxima de la grabación aquí en el formato de horas: minutos: segundos.

Cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación:

También puede especificar si la grabación deber ser completamente detenida ("detener grabación") o si la nueva grabación debe ser iniciada ("crear una grabación nueva y continuar"). Si selecciona lo último, el nombre de archivo en "usar este formato de nombre de archivo" se usarán las Opciones de salida.

Deshabilitar vista previa al grabar en modo de captura de pantalla

Deshabilite la vista previa de vídeo para evitar el efecto de reflejo del modo de captura de pantalla. Si tiene varios monitores, puede mover la ventana de Debut al monitor que no es el monitor de grabación.

Minimizar la ventana de Debut al grabar si está cubriendo la selección de grabación

Si la casilla de verificación **Minimizar a la bandeja** se encuentra marcada, esta opción ocultará completamente la ventana de Debut cuando se inicie la captura de pantalla y la selección de grabación de pantalla está cubierta por la ventana de Debut.

Si la casilla de verificación **Minimizar a la bandeja** no se encuentra marcada, esta opción minimizará a Debut a la barra de tareas cuando se inicie la captura de pantalla y la selección de grabación de pantalla está cubierta por la ventana de Debut.

Detener rápido desde la bandeja

Desde el menú de bandeja, puede iniciar, hacer pausa o detener la grabación. Si este modo está seleccionado, al hacer clic izquierdo en la bandeja se detiene la grabación.

Mostrar temporizador de cuenta regresiva de grabación

Si esta opción está marcada, Debut mostrará el temporizador de cuenta regresiva desde 3 segundos hasta 1 segundo antes de grabar

Desactivar notificación "Reproducir vídeo" después de grabar

Si esta opción está marcada, Debut no notificará sobre la reproducción del vídeo cada vez que se detiene la grabación

Configuración de cursor del ratón

Verifique "Mostrar cursor del ratón" si desea mostrar el cursor durante la grabación.

Verifique "Resaltar cursor del ratón" si desea resaltar el cursor durante la grabación. Cuando esta opción está seleccionada podrá editar las siguientes opciones:

- *Color y radio de movimiento del ratón* Especifique el color y radio de resalte del movimiento del ratón.
- *Radio de clic del ratón, colores y retardo* Puede especificar el radio de resaltado, los colores y el retardo de los clics del ratón (clics de las ruedas izquierda, derecha y central).

Referencias de pantalla - Opciones ~ Grabación

Limitar tiempo máximo de grabación (h:mm:ss) a:

Puede especificar la duración máxima de la grabación aquí en el formato de horas:minutos:segundos.

Cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación:

También puede especificar si la grabación deber ser completamente detenida ("detener grabación") o si la nueva grabación debe ser iniciada ("crear una grabación nueva y continuar"). Si selecciona lo último, el nombre de archivo en "usar este formato de nombre de archivo" se usarán las Opciones de salida.

Deshabilitar vista previa al grabar en modo de captura de pantalla

Deshabilite la vista previa de vídeo para evitar el efecto de reflejo del modo de captura de pantalla. Si tiene varios monitores, puede mover la ventana de Debut al monitor que no es el monitor de grabación.

Minimizar la ventana de Debut al grabar si está cubriendo la selección de grabación

Si la casilla de verificación **Minimizar a la bandeja** se encuentra marcada, esta opción ocultará completamente la ventana de Debut cuando se inicie la captura de pantalla y la selección de grabación de pantalla está cubierta por la ventana de Debut.

Si la casilla de verificación **Minimizar a la bandeja** no se encuentra marcada, esta opción minimizará a Debut a la barra de tareas cuando se inicie la captura de pantalla y la selección de grabación de pantalla está cubierta por la ventana de Debut.

Detener rápido desde la bandeja

Desde el menú de bandeja, puede iniciar, hacer pausa o detener la grabación. Si este modo está seleccionado, al hacer clic izquierdo en la bandeja se detiene la grabación.

Mostrar temporizador de cuenta regresiva de grabación

Si esta opción está marcada, Debut mostrará el temporizador de cuenta regresiva desde 3 segundos hasta 1 segundo antes de grabar

Desactivar notificación "Reproducir vídeo" después de grabar

Si esta opción está marcada, Debut no notificará sobre la reproducción del vídeo cada vez que se detiene la grabación

Controles de cuadro de diálogo flotantes

Monitor:

Seleccione para qué monitor aparecerá el cuadro de diálogo flotante

Posición:

Seleccione la posición del monitor en la que aparecerá el cuadro de diálogo flotante

Referencias de pantalla - Opciones ~ Cursor

Configuración de cursor del ratón

Verifique "Mostrar cursor del ratón" si desea mostrar el cursor durante la grabación.

Verifique "Resaltar cursor del ratón" si desea resaltar el cursor durante la grabación. Cuando esta opción está seleccionada podrá editar las siguientes opciones:

- *Tipo de resaltado del ratón* Puede especificar el tipo de resaltado para el cursor del ratón.
 - *Resaltar círculo* Resalte el cursor con un círculo que se desvanece
 - *Círculo sólido* Dibuje un círculo alrededor del cursor
- *Color y radio de movimiento del ratón* Especifique el color y radio de resalte del movimiento del ratón.
- *Radio de clic del ratón, colores y retardo* Puede especificar el radio de resaltado, los colores y el retardo de los clics del ratón (clics de las ruedas izquierda, derecha y central).
- *Opacidad y suavidad del círculo* Puede especificar el porcentaje de opacidad y suavidad del círculo sólido que se va a dibujar

Referencias de pantalla - Opciones ~ Instantáneas

Carpeta de destino

Esta opción le permite seleccionar la carpeta a donde Debut va a exportar las instantáneas. Para usar esta opción, puede escribir la carpeta donde desea guardar las instantáneas de Debut o usar el botón 'examinar', que se encuentra a la derecha, para localizar la carpeta.

Nombre de archivo de salida

Seleccione la opción "solicitar nombre de archivo" si desea seleccionar un nombre distinto para cada instantánea.

Seleccione "usar este formato de nombre de archivo" si desea definir el nombre de archivo antes de tomar una instantánea. Los siguientes campos pueden ser usados en el formato de nombre del archivo de salida.

- %autonumber% - aumenta el número automáticamente
- %YYYY% - año actual
- %MM% - mes actual
- %DD% - fecha actual
- %HH% - hora actual
- %MIN% - minutos actuales
- %SS% - segundos actuales

El botón "restablecer" restablece el formato al valor predeterminado si lo ha cambiado.

El botón "restablecer número automático" restablece el siguiente número automático a ser usado por el %autonumber% a 1.

Tipo de instantánea

Formato:

Seleccione el formato en que desea guardar sus instantáneas.

Calidad:

Seleccionar la calidad de la imagen. La selección de una calidad más alta resultará en un tamaño del archivo más grande.

Mostrar un flash al tomar una instantánea

Mostrar un flash en la ventana de la vista previa al tomar una instantánea.

Reproducir sonido de obturador al capturar una instantánea

Reproducir sonido de obturador al tomar una instantánea.

Avisar al sobrescribir una instantánea

Muestra una advertencia en caso que alguna instantánea vaya a ser sobrescrita.

Referencias de pantalla - Opciones ~ Programación

El programador le permite configurar Debut para iniciar la captura de vídeo en una hora y fecha determinados. Abra el programador, haciendo clic en Opciones y seleccione la pestaña Programación. Desde la pestaña, puede añadir la programación de grabaciones nuevas o administrar las programaciones de grabaciones creadas anteriormente.

Para añadir la programación de una grabación nueva, oprima el botón 'añadir'. Aparecerá entonces la ventana de las grabaciones programadas. Aquí necesita nombrar su programación, (p. ej., noticias locales), seleccione el dispositivo de grabación de donde desea capturar (cámara web, dispositivo, red o pantalla) y establezca que Debut grabe en una fecha establecida, un día de la semana específico o todos los días a una hora en particular. Cuando la grabación programada está activa, Debut comenzará automáticamente la captura en la fecha y hora previamente establecidos. La grabación se puede incluso iniciar si Debut no está ejecutándose al momento programado. En este caso, Debut será automáticamente iniciado por el sistema. No tiene que preocuparse por ejecutar Debut al momento programado, simplemente añada una tarea programada y mantenga el equipo encendido. (Asegúrese que su sistema esté conectado con la misma cuenta usada para configurar las grabaciones programadas).

Añadir...

Oprima el botón 'añadir' para crear la programación de una grabación nueva.

Editar...

Oprima el botón 'editar' para editar las configuraciones de la programación de la grabación seleccionada desde la lista de las grabaciones programadas.

Eliminar

Oprima el botón 'eliminar' para eliminar la programación de la grabación seleccionada de la lista de las grabaciones programadas.

Referencias de pantalla - Opciones ~ Otros

Inicio y salida

Ejecutar Debut al encender el equipo

Haga clic en esta casilla para que Debut empiece automáticamente cuando inicia el equipo.

Comenzar a grabar automáticamente cuando se ejecuta Debut

Marque esta casilla para que Debut empiece a grabar automáticamente cuando se ejecute el software.

Deshabilite Aero al ejecutar Debut

La función Aero de Windows añade efectos de animación y transparencia en Windows, con el riesgo de usar más CPU. Cuando se marca esta casilla se deshabilitan los efectos Aero, liberando un poco de CPU y ofreciendo una captura más rápida y transparente.

(Solamente Windows Vista y 7.)

Habilitar la casilla incluir marca de tiempo cuando se ejecuta Debut

Marque esta casilla para mostrar la superposición de la marca de tiempo cuando Debut se ejecuta.

Cuadros de diálogo

Mostrar notificación al iniciar captura de pantalla si se va a ocultar Debut

Si la opción "minimizar ventana de Debut antes de iniciar captura de pantalla" está marcada en Opciones ~ Grabación, marque esta casilla para ver un aviso antes de grabar una captura de pantalla.

Mostrar notificación al iniciar captura de pantalla para cambiar a modo rápido de captura

Habilite esta opción si desea ver una advertencia para cambiar a modo rápido de captura al grabar desde la pantalla

Mostrar notificación al grabar MPG en alta resolución

Mostrar notificación al grabar en modo Webcam o modo dispositivo en formatos de alta resolución

Habilite cualquiera de estas opciones si desea recibir un aviso al grabar en valores de alta resolución que puedan dar como resultado un vídeo de baja calidad.

Mostrar 'sin audio' desde 'habilitar lapso de tiempo' en opciones de vídeo

Cuando esta opción está habilitada y la casilla "habilitar lapso de tiempo" está marcada en las Opciones de vídeo, aparecerá un aviso recordándole que el audio no está siendo grabado.

Mostrar ventana de grabaciones cuando termina la grabación

Habilite esta opción si desea que aparezca la ventana de las grabaciones después de cada una de las sesiones de grabación.

Mostrar notificación al grabar con la cámara IP en velocidad de fotogramas baja

Habilite esta opción si desea que se le avise para grabar en una cámara IP con baja velocidad de fotogramas

Detener la grabación de captura de pantalla cuando el origen de audio esté desconectado

Habilite esta opción si desea detener cada grabación de pantalla cuando la fuente de audio no esté disponible o desenchufada