

NCH Software

Debut Software di Acquisizione

Video

Questo manuale è stato creato per l'utilizzo di
Debut Software di Acquisizione Video Versione 10.xx

Assistenza tecnica

Se avete difficoltà utilizzando Debut Software di Acquisizione Video si prega di leggere la sezione pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo manuale d'uso si prega di consultare la corrente Debut Software di Acquisizione Video Assistenza tecnica online a www.nchsoftware.com/capture/it/support.html.

Se questo non risolve il problema, potete contattarci utilizzando i contatti per l'assistenza tecnica elencati in quella pagina.

Suggerimenti per software

Se avete suggerimenti per miglioramenti Debut Software di Acquisizione Video, o suggerimenti per altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla nostra pagina Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati intrapresi grazie a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un aggiornamento gratuito se seguiamo il tuo suggerimento.

Debut Software di Acquisizione Video

Contenuti

Informazioni sul software di acquisizione video Debut.....	3
Riferimento alla schermata principale.....	4
Opzioni delle righe di comando.....	7
Trova e riproduci le registrazioni.....	9
Condividi video con YouTube.....	12
Condividi video con Flickr.....	13
Condividi Video con Vimeo.....	14
Condividi video con DropBox.....	15
Condividi Video con GoogleDrive.....	16
Opzioni.....	17
Tasti di scelta rapida a livello di sistema Panoramica.....	18
Tasti di scelta rapida a livello di sistema Aggiungi nuovo tasto di scelta rapida /	
Cambia comando tasto di scelta rapida.....	19
Impostazioni della didascalia del testo.....	20
Colori ed effetti video.....	21
Effetto rimozione sfondo.....	22
Strumento di selezione.....	23
Seguire Opzioni di mouse e zoom.....	25
Impostazioni dispositivo fotocamera.....	26
Acquisizione Veloce.....	27
Modalità acquisizione gioco.....	28
Taglia la tua registrazione.....	29
Esportare una registrazione in un file audio.....	30
Suite di NCH Software.....	31
Il Processo di Autorizzazione Google su Windows XP e Vista.....	32
Condizioni della licenza software.....	33

Riferimenti alle schermate

Sovrapposizione Camera.....	35
Autorizzazione Flickr.....	36
Controllo account utente.....	37
Video anteprima.....	38

Riferimenti dello schermo

Color Picker Dialog.....	39
Watermark.....	40
GIF Encoding Settings.....	41
Scheduler.....	42
Scheduled Recording.....	43
Video Options: Device Output.....	44

Video Options: Network Output.....	45
Video Options: Screen Output.....	46
Opzioni ~ Video.....	47
Opzioni ~ Audio.....	48
Opzioni ~ Output.....	49
Opzioni ~ Registra.....	50
Opzioni ~ Avanzato.....	51
Opzioni ~ Cursore.....	52
Opzioni ~ Istantanee.....	53
Opzioni ~ Pianificatore.....	54
Opzioni ~ Altro.....	55

Altri link

Tutorial videoElenco hardware consigliatiTasti di scelta rapida

<http://www.nch.com.au/kb/it/10224.html>

Modificare il formato del video di output <http://www.nch.com.au/kb/it/10070.html>

Opzioni del codificatore per i file .3gp <http://www.nch.com.au/kb/it/10086.html>

Opzioni del codificatore per file .asf e .wmv <http://www.nch.com.au/kb/it/10069.html>

Opzioni del codificatore per i file .avi <http://www.nch.com.au/kb/it/10068.html>

Opzioni del codificatore per i file .dv <http://www.nch.com.au/kb/it/10255.html>

Opzioni del codificatore per i file .flv <http://www.nch.com.au/kb/it/10254.html>

Opzioni del codificatore per i file .mkv <http://www.nch.com.au/kb/it/10262.html>

Opzioni del codificatore per i file .mov <http://www.nch.com.au/kb/it/10253.html>

Opzioni del codificatore per i File .mp4, inclusi iPod, PSP e iPhone

<http://www.nch.com.au/kb/it/10252.html>

Opzioni del codificatore per i file .mpg <http://www.nch.com.au/kb/it/10080.html>

Opzioni del codificatore per File .ogv <http://www.nch.com.au/kb/it/10096.html>

Opzioni del codificatore per file .webm <http://www.nch.com.au/kb/it/10268.html>

Informazioni sul software di acquisizione video Debut

Di seguito è fornita una panoramica delle funzionalità di Debut.

Oltre a questa documentazione di aiuto, è disponibile anche un [tutorial video Debut](#).

Debut è un'applicazione di acquisizione video avanzata. Con il software di acquisizione video Debut è possibile:

- Registrare clip video da dispositivi di acquisizione video, fotocamere di rete o desktop. Preparare webinar, creare tutorial personali, comporre videomessaggi, acquisire video da dispositivi di streaming e molto altro.
- Regolare le impostazioni dell'immagine (luminosità, contrasto, gamma, effetti bianco e nero o seppia) e i parametri del video di output (codificatori, risoluzione e velocità fotogramma).
- Utilizzare automaticamente file con lunghezza e nome preselezionati.
- Inserire un testo, una filigrana e/o un timbro dell'ora nel video.
- Esporta file in formato avi, asf, wmv, mpg, 3gp, mp4, mov, flv, mkv, ogv, webm e dv.
- Registrare utilizzando formati preimpostati compatibili con i dispositivi più popolari, tra cui iPod, iPhone, PSP, Xbox 360 e PlayStation 3.
- Registrare file in background mentre si eseguono altri programmi.
- Salvare istantanee su file jpg e png.
- Programmare le registrazioni.
- Registrare utilizzando l'effetto ripresa temporizzata (per tentare di registrare l'apertura di un fiore o il movimento delle nuvole).
- Registra un gioco del computer utilizzando la modalità acquisizione gioco.

Requisiti di sistema

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10/ 11
- Windows Media Player 9 (o superiore) per registrazioni in formato WMV o ASF.
- Dispositivo di acquisizione video (opzionale)

Requisiti di sistema per la modalità 'Acquisizione gioco'

- Windows Vista / 7 / 8 / 10

La configurazione per la registrazione schermo consigliata è:

- Windows 8 / 10
- [Mostra driver che supportano WDDM 1.2 o successivo](#)

Configurazione ed esecuzione del software

Installazione di Debut da un file scaricato

Se Debut è stato scaricato da Internet oppure è stato ricevuto via e-mail, eseguire il file DEBUTSETUP.EXE. A tal fine, fare clic su Start sulla barra delle attività, selezionare Esegui e fare clic su Sfoglia per individuare il file DEBUTSETUP.EXE. Il file dovrebbe trovarsi nella directory dei download o degli allegati.

Installazione di Debut da CD-ROM

Inserire il CD-ROM nell'unità. Se il CD-ROM è abilitato all'avvio automatico, si dovrebbe aprire il programma di configurazione. Se non succede nulla dopo circa 10 secondi, lanciare il file DEBUTSETUP.EXE sul CD-ROM. A tal fine, fare clic su Start sulla barra delle attività, selezionare Esegui e fare clic su Sfoglia per individuare il file DEBUTSETUP.EXE. Il file dovrebbe trovarsi in D: se D: è la lettera che designa il CD-ROM.

Dopo l'installazione

Dopo che il set up del programma è andato in esecuzione, sarà possibile utilizzare Debut immediatamente. È possibile selezionare il dispositivo di registrazione utilizzando [Opzioni](#). È possibile eseguire Debut in qualsiasi momento semplicemente facendo clic sull'icona creata sul desktop. Per chiudere Debut, fare clic sul pulsante Esci.

Riferimento alla schermata principale

Di seguito sono indicati i principali pulsanti di Debut.

Barra degli strumenti principale

Menu (ALT)

Fare clic su questo per visualizzare un menu di scelta rapida che mostra le funzionalità di Debut. Il menu è un modo alternativo per accedere a tutte le funzionalità di Debut e include anche le funzionalità elencate in questa pagina.

Metodo di acquisizione

I primi quattro pulsanti nella barra degli strumenti principale è dove viene selezionato il metodo di acquisizione: Webcam, Dispositivo (es. dispositivo di acquisizione USB, camera DV), Rete o Schermo. Il metodo di acquisizione selezionato controlla cosa si vedrà nella finestra di anteprima registrazione.

Registrazioni (Ctrl + L)

Fare clic sul pulsante Registrazioni nella barra degli strumenti principale per visualizzare, riprodurre e gestire tutte le registrazioni presenti nella cartella di output. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione [Trova e riproduci le registrazioni](#) di questo manuale di aiuto.

Opzioni (Ctrl + O)

Fare clic su questa opzione per aprire la finestra di dialogo [Opzioni](#), dove è possibile configurare alcune delle impostazioni dell'applicazione.

Guida (F1)

Fare clic per visualizzare la documentazione di aiuto con un browser Web (Internet Explorer, Firefox, ecc.).

Controlli della registrazione

I controlli per la registrazione si trovano alla base della finestra di Debut. Se Debut è ridotto o sta operando nello sfondo, è possibile utilizzare un [tasti di scelta rapida a livello di sistema](#) se uno è assegnato per la funzionalità. Essi possono essere configurati nella scheda Hot-Keys del dialogo Opzioni.

Registra (F5)

Questo pulsante ha un cerchio rosso all'interno. Fare clic su questo pulsante per cominciare una nuova registrazione, o per continuare una registrazione in pausa. Lo shortcut di default [system-wide](#) è Command + F9.

Metti in pausa (F6)

Fare clic su questo pulsante se si desidera mettere in pausa una registrazione e riprenderla in un secondo momento. Per riprendere una registrazione dopo aver messo in pausa il file, fai nuovamente clic sul pulsante Registra.

Interrompi (F7)

Fare clic qui per terminare e salvare la corrente registrazione nell'elenco registrazioni. Quando la registrazione è terminata, è possibile fare clic sul suggerimento a bolla sopra l'icona tray di Debut per cominciare a guardare la registrazione. Per impostazione predefinita [il system-wide hotkey](#) è Ctrl + F10.

Interruttore audio in uscita (F4)

Durante la registrazione, è possibile disattivare o attivare l'audio dell'output utilizzando il pulsante Attivazione output audio alla sinistra del misuratore dB.

Schermo intero (Alt + Invio)

Alterna l'anteprima a schermo pieno ON e OFF

Nota: L'opzione a schermo pieno non è disponibile per la cattura dello schermo quando il monitor è solo uno. È solo disponibile in cattura video: Webcam, Dispositivo, (es.: dispositivo di acquisizione USB, camera DV) o network.

Istantanea (F8)

Fare clic sull'icona a camera per fare un'istantanea dalla corrente selezione di acquisizione immagine. Lo shortcut di default system-wide è Command + F12.

Finestra di selezione

In modalità di registrazione schermata, è presente un rettangolo alla destra del pulsante Istantanea. Questo riquadro fornisce un'anteprima della selezione della schermata. Se la selezione è impostata per registrare l'intera schermata, appariranno le parole "A schermo intero" in questa casella. Se la selezione è impostata su un'area specifica, quest'area apparirà come un rettangolo punteggiato all'interno del riquadro e potrà essere trascinata per cambiare l'orientamento della selezione all'interno dello schermo intero.

Facendo clic destro sulla finestra di selezione si aprirà un menu di scelta rapida con i seguenti menu:

- **Acquire monitor primario** Cambia il riquadro della registrazione, selezionando il monitor primario, senza aprire il dialogo dello strumento di selezione.
- **Acquire monitor secondario** Cambia il riquadro della registrazione, selezionando il monitor secondario, senza aprire il dialogo dello strumento di selezione.
- **Acquisisci tutto il desktop** Cambia il riquadro della registrazione, selezionando l'intero desktop, senza aprire lo Strumento di Selezione.

Registra come

Selezionare il formato nel quale si desidera salvare la registrazione. Questo formato può essere convertito in un secondo momento utilizzando il software di conversione Prism (vedere la sezione Conversione della sezione Trova & riproduci di questo manuale per avere maggiori informazioni su Prism). Per maggiori informazioni sulle opzioni video, vedere <http://www.nch.com.au/kb/it/10230.html>.

Opzioni codificatore

Le impostazioni di compressione e formato della registrazione selezionata possono essere visualizzati facendo clic sul pulsante Opzioni codificatore. Per maggiori informazioni sulle opzioni codificatore di ogni formato, fare clic sul pulsante Aiuto nella finestra di dialogo delle impostazioni codificatore.

Opzioni video

Per ridimensionare un video o cambiarne la velocità fotogramma, fare clic sul pulsante Opzioni video. Ulteriori informazioni sul ridimensionamento e sulla velocità fotogramma sono disponibili alla pagina <http://www.nch.com.au/kb/it/10070.html>.

Opzioni audio

Per modificare il microfono e/o la fonte degli altoparlanti, attiva il suono al clic del mouse o attiva livelli dB solo durante la registrazione, fare clic sul pulsante Opzioni audio.

Colori ed effetti video

I pulsanti per gli effetti video si trovano proprio sotto la schermata di anteprima della registrazione, sul lato destro.

Didascalia

Fare clic sul pulsante Didascalia per aprire il pannello Didascalia in cui poter aggiungere del testo al video o applicare un timbro dell'ora. La didascalia può essere impostata prima o durante la registrazione ma non può essere aggiunta dopo la registrazione.

Effetti immagine

Fare clic sul pulsante Effetti immagine Per far apparire il pannello Effetti immagine. Da qui è possibile regolare le impostazioni del colore o applicare un filtro al video. Queste impostazioni possono essere impostate prima o durante la registrazione ma non possono essere aggiunte a un video preregistrato.

Filigrana

Fare clic sul pulsante Filigrana per applicare una filigrana un video di output o per configurare il posizionamento di una filigrana.

Effetto Schermo verde

Il pulsante dell'effetto schermo verde si trova appena sotto la schermata di anteprima della registrazione, posizionato nella parte destra.

Impostazioni cursore del mouse

Fare clic sul pulsante Impostazioni cursore del mouse per modificare la visibilità del cursore del mouse o aggiungere un effetto di evidenziazione sul cursore nel video di output.

Opzioni registrazione schermo

Quando **Schermo** è selezionato, un pannello apparirà sotto l'anteprima. In questo pannello è possibile trovare gli Strumenti di selezione schermo.

Opzioni delle righe di comando

È possibile controllare facilmente Debut dalla riga di comando o utilizzando [API NCH](#) con la chiave API "debut". L'uso della riga di comando è il seguente:

debut [command] [command_options] ...

COMANDO:

-registra

Avvia la registrazione. Il file di output verrà inserito nella cartella di output come stabilito dalle impostazioni correnti. Se l'opzione "Richiedi nome file" è attivata, verrà chiesto di inserire il nome del file prima che inizi la registrazione; altrimenti, ne verrà generato uno automaticamente in base alle impostazioni correnti. In alternativa, è possibile specificare il nome del file di output nell'opzione "-file". L'effetto è simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Registra" nella schermata principale.

-stop

Interrompe la registrazione. L'effetto è simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Interrompi" nella schermata principale.

-pause

Mette in pausa la registrazione. L'effetto è simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Pausa" nella schermata principale.

-resume

Riprende la registrazione dopo averla messa in pausa. L'effetto è simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Registra" nella schermata principale.

-restart

Riavvia la registrazione. L'effetto è simile a quello che si ottiene premendo i pulsanti "Interrompi" e "Registra" nella schermata principale.

-snapshot

Esegui un'istantanea. L'effetto è simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Istantanea" nella schermata principale.

-play

Riproduce l'ultima registrazione (ma esegue prima il comando -stop). In alternativa, è possibile specificare il nome del file da riprodurre nell'opzione "-file".

-exit

Chiude Debut.

-show

Mostra Debut quando è in esecuzione. Si tratta di un'impostazione predefinita.

-hide

Nasconde Debut quando è in esecuzione.

-sound <modalità>

Attiva/disattiva l'audio durante la registrazione. L'effetto è simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Attiva/disattiva audio" nella schermata principale. Le modalità possibili sono:

- on: attiva l'audio della registrazione
- off: disattiva l'audio della registrazione

-format <tipo>

Imposta il formato di output per la registrazione. La modifica influisce su tutte le registrazioni successive incluse quelle effettuate dalla finestra principale di Debut. I tipi possibili sono:

- 3gp: registra in formato 3gp
- asf: registra in formato asf
- avi: registra in formato avi

- dv: registra in formato dv
- flv: registra in formato flv
- mkv: registra in formato mkv
- mov: registra in formato mov
- mp4: registra in formato mp4
- mpg: registra in formato mpg
- ogv: registra in formato ogv
- wmv: registra in formato wmv
- webm: registra in formato webm
- Acquisizione veloce: registra in formato avi, adattato per l'acquisizione dei giochi (#)
- iPod: registra in formato mp4 adattato per l'iPod (320x240)
- PSP: registra in formato mp4 adattato per la PlayStation Portable (320x240)
- iPhone: registra in formato mp4, adattato per iPhone (480x320)
- Xbox 360: registra in formato mp4, adattato a Xbox 360 (#)
- PlayStation 3: registra in formato mp4, adattato a PlayStation 3 (#)

(*) Windows Media Player 9 o versioni successive è necessario per registrare in questi formati.

(#) Formati con spazi devono essere racchiusi tra virgolette. ad.es., -formato "Xbox 360"

-source <tipo>

Imposta la sorgente di acquisizione. La modifica influisce sulla finestra principale di Debut. I tipi possibili sono:

- webcam: setta Debut a modalità acquisizione "Webcam". L'effetto è simile a quando si preme il pulsante "Webcam" nello schermo principale.
- dispositivo: mettere Debut in modalità di acquisizione "Dispositivo". L'effetto a simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Dispositivo" nella schermata principale.
- rete: mettere Debut in modalità di acquisizione "Rete". L'effetto a simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Rete" nella schermata principale.
- schermo: mettere Debut in modalità di acquisizione "Schermo". L'effetto a simile a quello che si ottiene premendo il pulsante "Schermo" nella schermata principale.

-file <nomefile>

Se utilizzato con il comando "-registra", definisce un nome per il file (esclusa l'estensione) da registrare. Se utilizzato con il comando "-play", definisce un nome per il file (esclusa l'estensione) da riprodurre.

-ms <millisecondi>

Ritarda l'esecuzione del comando corrente per il numero di millisecondi specificato. I comandi che possono essere ritardati sono i seguenti: "-registra", "-stop", "-pause", "-resume", "-restart", "-snapshot", "-sound", "-play" e "-exit".

-videodir <dirpath>

Imposta la cartella di output nella quale Debut esporterà i file video registrati.

-snapshotdir <dirpath>

Imposta la cartella di output nella quale Debut esporterà le istantanee.

-text <testo>

Imposta il testo della didascalia da inserire in alto alle immagini acquisite. Vedere il menu "Didascalia testo".

Trova e riproduci le registrazioni

Qui è possibile visualizzare, riprodurre, eliminare e salvare le registrazioni nella cartella di output. I dettagli del dialogo Trova e Riproduci sono qui di seguito:

- **Nome**: Nome del file video/foto
- **Formato**: Tipo Video/Foto
- **Data di creazione**: Data di creazione
- **Dimensioni**: Dimensioni del file in kB, MB or GB
- **Sorgente video**: Se il video è creato utilizzando Debut, il valore sarà uno di questi: Webcam, Dispositivo (es.: Dispositivo di acquisizione USB, video camera DV), Network o Schermo. Altrimenti, questo campo sarà vuoto
- **Durata**: Se il video è creato utilizzando Debut, il valore sarà uguale alla durata del file. Altrimenti, questo campo sarà vuoto

Fare clic sul pulsante "Registrazioni" nella barra degli strumenti per aprire la finestra Trova e riproduci le registrazioni. Per eseguire una funzione, selezionare una registrazione dall'elenco e fare clic sull'operazione che si desidera eseguire sulla registrazione:

Riproduci (F9)

Fare clic sul pulsante "Riproduci" per riprodurre la registrazione. Per interrompere, premere il tasto Esc.

È possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida del lettore video:

Barra spaziatrice: Riproduci/Pausa

Home: Vai all'inizio

Fine: Vai alla fine

Freccia sinistra: Passo indietro

Freccia destra: Passo in avanti

Salva (Ctrl+S)

Per salvare una registrazione in un'altra cartella, fare clic sul pulsante "Salva con nome".

Rinomina (F2)

Per rinominare una registrazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul file e selezionare Rinomina. Inserire il nuovo nome file (senza l'estensione) nella finestra di dialogo.

Elimina (Delete)

Per eliminare una registrazione, fare clic sul pulsante "Elimina".

Video (Ctrl + O)

Utilizzare questo pulsante per aprire la cartella delle registrazioni correnti nel browser del file di sistema.

Istantanee (Shift + O)

Utilizzare questo pulsante per aprire la cartella delle istantanee correnti nel browser del file di sistema.

Masterizza (Ctrl+B)

Per copiare le registrazioni su un CD, fare clic sul pulsante "Masterizza". Per utilizzare questa opzione, sul computer deve essere installato il masterizzatore CD Express Burn. Se non lo trova sul PC, Debut scaricherà automaticamente Express Burn. In alternativa, è possibile scaricare manualmente Express Burn (disponibile gratuitamente) dal sito www.nch.com.au/burn/it.

Converti (Ctrl+C)

Per convertire i file video delle registrazioni in formati diversi, fare clic sul pulsante "Converti". Per utilizzare questa opzione, sul computer deve essere installato il convertitore Prism. Se non lo trova sul PC, Debut scaricherà automaticamente Prism. In alternativa, è possibile scaricare manualmente Prism (disponibile gratuitamente) dal sito www.nchsoftware.com/prism/it.

Per convertire i file immagine delle registrazioni in formati diversi, fare clic sul pulsante "Converti". Per utilizzare questa opzione, sul computer deve essere installato il convertitore di immagini Pixillion. Se non lo trova sul PC, Debut scaricherà automaticamente Pixillion. In alternativa, è possibile scaricare manualmente Pixillion (disponibile gratuitamente) dal sito www.nchsoftware.com/imageconverter.

Modifica (Ctrl+E)

Per modificare i file video delle registrazioni e applicarvi delle immagini, fare clic sul pulsante "Modifica". Per utilizzare questa opzione, sul computer deve essere installato l'editor video VideoPad. Se non lo trova installato, Debut scaricherà automaticamente VideoPad. In alternativa, è possibile scaricare manualmente VideoPad (disponibile gratuitamente) dal sito www.nchsoftware.com/videoeditor.

Per modificare i file di istantanee, fare clic sul pulsante "Modifica". Per utilizzare questa opzione, sul computer deve essere installato l'editor di foto PhotoPad. Se non lo trova installato, Debut scaricherà automaticamente PhotoPad. In alternativa, è possibile scaricare PhotoPad (il quale è scaricabile gratuitamente) manualmente dal sito

www.nchsoftware.com/photoeditor.

Condividi (Ctrl + U)

Facendo clic sul pulsante "Condividi" aprirà un menu dove è possibile scegliere come condividere i file media selezionati. È possibile scegliere tra:

- Condividi video con YouTube
- Condividi video con Flickr
- Condividi il video con Dropbox
- Condividi il video con Google Drive
- Condividi Video con Vimeo

La selezione di YouTube, Flickr, Dropbox, Vimeo o Google Drive aprirà il dialogo di caricamento dove è possibile inserire le informazioni di accesso per caricare il video sul tuo conto online. Per ulteriori informazioni riguardo il caricamento su ciascun sito, vedi l'articolo della guida su <http://www.nch.com.au/kb/10242.html>. È possibile anche utilizzare la scorciatoia di tasti Ctrl + U per aprire il dialogo di caricamento.

Il dialogo di caricamento può anche essere aperto con il comando "Carica" nel menu contestuale che si apre facendo clic con il pulsante destro del mouse sul video selezionato.

E-mail (Ctrl + L)

Per creare e inviare un'e-mail con un allegato dell'istantanea o video selezionato. Fare clic sul pulsante "E-mail";

La finestra di dialogo E-mail contiene i campi familiari, A, Oggetto e Messaggio disponibili per consentire la composizione del messaggio. Il pulsante Impostazioni e-mail consente di scegliere le impostazioni che Debut utilizzerà per inviare la tua e-mail. Ci sono 3 opzioni:

- MAPI: Inviare e-mail con software e-mail (ad esempio Outlook, Thunderbird, ecc.)
- SMTP: invia la posta elettronica direttamente al server di posta. Con questa opzione, la scelta di Gmail deve essere **Accesso alle app meno sicuro** nelle impostazioni dell'account gmail. Allo stesso modo, con la scelta di Yahoo Mail, è necessario impostare una password diversa dalla password di posta elettronica per l'applicazione per accedere a Yahoo mail in

- Lavorare come server SMTP: inviare la posta elettronica direttamente all'altro lato
- Dopo aver composto il messaggio e aver verificato che le impostazioni di posta elettronica siano corrette, utilizzare il pulsante Invia per inviare l'e-mail.

Aggiorna (F5)

Usato per aggiornare l'elenco di registrazioni trovato nella cartella.

Seleziona tutto (Ctrl+A)

Usato per selezionare tutte le registrazioni nell'elenco.

Trascina e rilascia fuori da Debut

Trascina video e/o foto dal dialogo Trova e Gioca e rilascia sull'explorer o altri programmi. Utilizza ciò per le condizioni seguenti

- Muovi i file dalla cartella di Debut (solitamente in C:\Users\xxx\Videos\Debut or C:\Users\xxx\Pictures\Debut) in altre cartelle via Explorer di File /Desktop
- Riproduci il video su altri riproduttori video come VideoPad ecc.
- Apri foto o altri programmi per mostrare foto quali Prism

Condividi video con YouTube

Fai clic sul pulsante di YouTube sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento su YouTube. Immetti una descrizione per il video e qualsiasi parola chiave di identificazione, seleziona una categoria, seleziona una modalità di privacy, seleziona per chi dovrà essere visibile il video, e se desideri nascondere il filmato dal risultato di ricerche pubbliche su internet o su browser web.

Per completare il processo di caricamento, sarà necessario autorizzare Debut a collegarsi al tuo conto YouTube. Fai clic sul pulsante autorizza per il collegamento al conto YouTube online per completare questo processo. Quando un conto viene autorizzato, Debut pubblicherà il video sul tuo conto con i dettagli specificati.

Condividi video con Flickr

Fai clic sul pulsante di Flickr sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento su Flickr. Inserisci una descrizione per il video e qualsiasi tag di identificazione, seleziona un livello di sicurezza, per chi dovrà essere visibile il video, e se desideri nascondere il filmato dai risultati di ricerca pubblici sui browser web di internet.

Per completare il processo di caricamento, sarà necessario autorizzare Debut a collegarsi al tuo conto Flickr. Fai clic sul pulsante autorizza per il collegamento al conto Flickr online per completare questo processo. Quando un conto viene autorizzato, Debut pubblicherà il video sul tuo conto con i dettagli specificati.

Condividi Video con Vimeo

Fai clic sul pulsante Vimeo sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento di Vimeo. Inserisci il formato e le impostazioni di frame rate e una descrizione del video, seleziona una modalità privacy, per chi dovrà essere visibile il video, e se desideri nascondere il filmato dai risultati di ricerca pubblici su browser web di internet.

Per completare il processo di caricamento, sarà necessario autorizzare Debut a collegarsi al tuo conto Vimeo. Fai clic sul pulsante autorizza per il collegamento al conto Vimeo online per completare questo processo. Quando un conto viene autorizzato, Debut pubblicherà il video sul tuo conto con i dettagli specificati.

Condividi video con DropBox

Fare clic sul pulsante DropBox sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento su DropBox. È necessario collegarsi al conto DropBox per poter caricare il video

Condividi Video con GoogleDrive

Fare clic sul pulsante GoogleDrive sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento di GoogleDrive. È necessario collegarsi al conto GoogleDrive per poter caricare il video

Opzioni

Aprire finestra di dialogo Opzioni utilizzando il menu Strumenti -> Opzioni oppure facendo clic sul pulsante "Opzioni" della barra degli strumenti. Sono disponibili otto schede di opzioni:

- Video
- Audio
- Output
- Tasti di scelta rapida
- Registra
- Cursore
- Istantanee
- Pianificatore
- Avanzato
- Altro

Tasti di scelta rapida a livello di sistema

Panoramica

Per aprire le opzioni dei tasti di scelta rapida di sistema, utilizzare il menu Strumenti -> Opzioni -> Tasti di scelta rapida.

Se si lavora con Debut aperto in primo piano, è possibile controllare la registrazione utilizzando i [Tasti standard](#).

È possibile inoltre assegnare tasti di scelta rapida che possono essere utilizzati per controllare la registrazione mentre si lavora su altre applicazioni, con Debut in background. Per aggiungere un nuovo tasto di scelta rapida, fare clic su "Aggiungi" nella scheda Tasti di scelta rapida di Opzioni, tramite il quale si accede alla finestra di dialogo

[Aggiungi nuovo tasto di scelta rapida](#) .

Nota: le assegnazioni dei tasti di scelta rapida sovrascrivono le assegnazioni dei tasti standard.

Vedere anche:

[Contenuti](#)

[Tasti standard](#)

Tasti di scelta rapida a livello di sistema Aggiungi nuovo tasto di scelta rapida / Cambia comando tasto di scelta rapida

I tasti di scelta rapida possono essere aggiunti o modificati dalla scheda Opzioni.

Una volta aperta la finestra di dialogo "Aggiungi nuovo tasto di scelta rapida" o "Cambia comando tasto di scelta rapida", fare clic su "Cambia..." per scegliere il tasto di scelta rapida, quindi premere il tasto che si desidera utilizzare (inclusi Alt o Ctrl se necessario), quindi dall'elenco a discesa selezionare il comando da eseguire quando viene premuto il tasto di scelta rapida.

Impostazioni della didascalia del testo

È possibile aggiungere del testo per creare un titolo o una didascalia al video. È possibile regolare l'allineamento del testo utilizzando i seguenti pulsanti. Le didascalie possono essere cambiate e formattate durante la registrazione (alla foto dal vivo). Per aggiungere didascalie a una registrazione completata, si consiglia di utilizzare [il software di editing video VideoPad](#).

Allineamento L'allineamento può essere regolato a sinistra, al centro, a destra, in verticale in alto, in verticale al centro e in verticale in basso.

Didascalia Inserisci il tempo totale, l'anno corrente, il mese, il giorno, l'ora, il minuto, il secondo o i clic sulla tastiera digitando quanto segue:

- %AAAA% 2: Anno corrente
- %MM% 4- Mese corrente
- %GG% - Giorno corrente
- %HH% 8- Ora corrente
- %MIN% - Minuto corrente
- %SS% : secondo corrente
- %time% E: tempo impiegato per la registrazione
- %timenoms% - Registrazione tempo impiegato (senza millisecondi)
- %%KK% - Clic sulla tastiera

Includi Marcatura Temporale Quando si spunta questa casella verrà aggiunta una nuova riga alla didascalia di testo contenente la marcatura temporale con il formato: %AAAA%- %MM%- %GG% %OO%: %MIN%: %SS%

A capo automatico Quando si spunta questa casella, le didascalie di testo possono essere divise in diverse righe. Nei limiti del possibile, le righe verranno divise dall'ultimo spazio della parola che raggiungerà il termine dello spazio per testo.

Visualizzare i clic della tastiera Quando si seleziona questa casella di controllo, le pressioni della tastiera vengono visualizzate nella parte superiore della didascalia di testo per 1,5 secondi.

Dimensioni Regola le dimensioni della didascalia.

Spaziatura interna del Margine Regola la spaziatura interna del margine della didascalia.

Font Regola il nome del font, lo stile del font, l'altezza in percentuale, gli effetti e il colore del font.

Colore font Fare clic all'interno della casella del colore per regolare il colore del font (il colore delle lettere) della didascalia.

Colore sfondo Se questa casella è selezionata, fare clic all'interno della casella del colore per regolare il colore di sfondo della didascalia.

Colore di evidenziazione Se questa casella è selezionata, fare clic all'interno della casella del colore per regolare il colore di contorno della didascalia.

Predefinito Il pulsante Predefinito cancella la didascalia e reimposta le impostazioni ai valori predefiniti.

Quando si utilizzano le didascalie di testo, "%" delimita una variabile. Ciò significa che se si digita "%%", si vedrà solamente "%".

Colori ed effetti video

È possibile regolare le impostazioni del colore del video trascinando i cursori a sinistra o a destra. Le impostazioni possono essere cambiate e formattate durante la registrazione (alla foto dal vivo). È possibile inoltre applicare dei filtri al video.

Luminosità, Contrasto, Gamma È possibile utilizzare la barra scorrevole per regolare la luminosità, il contrasto e la gamma del video.

Applica filtro Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare il filtro. È possibile selezionare il filtro "Bianco e nero", "Negativo" o "Seppia" e applicarlo al video.

Capovolgì in orizzontale Selezionare questa casella se si desidera capovolgere l'immagine del video lungo l'asse verticale centrale.

Capovolgì in verticale Selezionare questa casella se si desidera capovolgere l'immagine del video lungo l'asse orizzontale centrale.

Predefinito Il pulsante Predefinito cancella le impostazioni del colore e degli effetti reimpostandole sui valori predefiniti.

Effetto rimozione sfondo

È possibile sostituire lo sfondo con un colore a tinta unita, un'immagine o un video (modello personalizzato o preimpostato)

Abilita Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare l'effetto

Schermo verde

Colore

Lo sfondo non deve necessariamente essere colorato di verde per far funzionare questo effetto. Questo pulsante consente di selezionare il colore dello sfondo. È possibile utilizzare il pulsante per selezionare il colore dalla casella sfumatura o dal pulsante contagocce per fare clic in modo specifico sul monitor quale colore pixel sostituire.

Al Super Schermo Verde

Questa opzione richiede solo uno sfondo non in movimento e non richiede che sia un singolo colore a tinta unita. Utilizza l'apprendimento automatico per identificare lo sfondo statico e sostituirlo con l'opzione desiderata.

Se abilitato, questo effetto potrebbe scurire e/o illuminare temporaneamente il feed video. Questo è normale, sta testando varie impostazioni di esposizione prima di bloccare le impostazioni di esposizione della fotocamera.

Opzioni di sostituzione dello sfondo

Soglia

Questo cursore ti consente di avere la flessibilità di estendere la gamma del colore che stai sostituendo. Per Al Super Green Screen, questo controlla quanto lo sfondo è autorizzato a fluttuare fotogramma per fotogramma.

Immagine

Selezionare questo pulsante di opzione per applicare un'immagine come sfondo (può essere un'immagine personalizzata dal PC o un'immagine preimpostata)

Tinta unita

Selezionare questo pulsante di opzione per applicare un colore a tinta unita come sfondo

Video

Seleziona questo pulsante di opzione per applicare un video come sfondo. Lo sfondo video è composto da 60 fotogrammi equamente distanziati per tutta la durata del video (ad esempio, lo sfondo video è di 60 secondi. Ciò significa che ogni fotogramma di sfondo del video è a 1 secondo di distanza)

Strumento di selezione

Utilizzando lo strumento di selezione è possibile selezionare rapidamente l'area desiderata sul desktop, acquisire l'immagine da una finestra specifica o scorrere le selezioni della finestra delle registrazioni più recenti. L'Attrezzo di Selezione sarà visualizzato al di sotto dell'anteprima quando Debut è in modalità di acquisizione schermo.

Note: Su Windows 8 e 10 l'Attrezzo di Selezione non sarà visualizzato quando in modalità Tablet, dato il modo in cui Windows gestisce le finestre in modalità Tablet.

La selezione dello schermo si può effettuare utilizzando uno dei quattro pulsanti seguenti:

Disegna un'area di selezione Fare clic sul pulsante 'Disegna selezione', il quale è il primo pulsante sulla sinistra nel pannello, per disegnare una nuova selezione dello schermo con il mouse. Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, muovere il mouse e disegnare un rettangolo per acquisire sul desktop. Fare clic sul pulsante "Selezionare" per fissare la selezione e ritornare all'interfaccia principale per cominciare ad acquisire.

Seleziona una finestra Fare clic sul pulsante Seleziona una finestra, il secondo dei pulsanti alla sinistra del pannello, per aggiungere una finestra da registrare. Selezionare la finestra desiderata passando con il mouse sull'area finché l'area non viene messa a fuoco, quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse per tornare all'interfaccia principale. Debut acquisirà l'immagine da questa finestra e la manterrà a fuoco anche se viene spostata o ridimensionata durante la registrazione.

Quando la finestra selezionata viene chiusa Debut arresterà automaticamente la registrazione.

Selezionare il desktop intero Fare clic sul pulsante Seleziona l'intero desktop, il terzo dei pulsanti di selezione nel pannello, per selezionare l'intero desktop per la registrazione.

Selezionare selezioni precedenti Debut conserva le 10 selezioni precedenti così che è possibile utilizzare aree di selezione precedenti per registrazioni multiple. Fare clic sulla lista a discesa per selezionare una delle precedenti selezioni, per selezionare tutti i monitor (ugualmente al pulsante "Selezionare l'intero desktop") o per selezionare ciascun monitor.

Disabilita Aero La funzione Aero di Windows aggiunge effetti di animazione e trasparenza alle finestre ma utilizza molta CPU. Selezionando questa casella, si disattivano gli effetti Aero, liberando parte della CPU e offrendo un'acquisizione potenzialmente più veloce e fluida.

(solo Windows Vista e 7).

Show selection rectangle while recording Selezionare questa casella se si desidera vedere la selezione durante la registrazione. Se l'opzione **Centra registrazione al cursore** è abilitata, la selezione scorrerà al muovere del cursore. Questo può essere utile per assicurarsi che tutte le tue attività siano registrate correttamente.

Scorciatoie da tastiera

Queste scorciatoie saranno disponibili quando si disegnerà un'area di selezione (vedere **Disegna un'area di selezione**). È possibile utilizzare le seguenti scorciatoie della tastiera per rendere più facile e preciso il procedimento della selezione:

Tasti Freccia

Spostano il rettangolo di selezione di 1 pixel.

Shift + Tasti Freccia

Spostano il rettangolo di selezione di 10 pixel.

Ctrl + Tasti Freccia

Aumenta le dimensioni del rettangolo di selezione di 1 pixel.

Shift + Ctrl + Tasti Freccia

Aumenta le dimensioni del rettangolo di selezione di 10 pixel.

Alt + Tasti Freccia

Riduce le dimensioni del rettangolo di selezione di 1 pixel.

Shift + Alt + Tasti Freccia

Riduce le dimensioni del rettangolo di selezione di 10 pixel.

Seguire Opzioni di mouse e zoom

Debut permette all'utente di massimizzare l'utilizzo della loro selezione di acquisizione con le opzioni **Centra registrazione al cursore** e lo zoom. Queste opzioni sono accessibili quando **Schermo** è selezionato come modalità di output, cliccando il menu **Acquisizione schermo**.

L'opzione **Centra registrazione al cursore** abilita abilita il rettangolo di selezione a seguire il cursore durante la registrazione dello schermo. Può essere utile se si desidera registrare solo una parte dello schermo ma si necessita di acquisire occasionalmente qualcosa che stia accadendo all'esterno della selezione originale. Questa opzione è disponibile solo quando un'area di selezione personalizzata è stata selezionata tramite lo Strumento di selezione, ma non quando l'intero desktop o una finestra specifica sono stati selezionati per la registrazione.

L'opzione **Zoom** consentono di mettere a fuoco o a distanza dalla zona di registrazione selezionata. o cambiare lo zoom durante la registrazione, selezionare una nuova percentuale di zoom dal sottomenu Cattura Schermo -> Zoom, oppure utilizzare i tasti rapidi a livello di sistema corrispondenti, che possono essere configurati in Opzioni -> Tasti di scelta rapida. Il livello di zoom predefinito è **Adatta ad output**, che scala il contenuto dell'area selezionata secondo le dimensioni della registrazione di uscita. Utilizzare livelli di zoom personalizzati consente il controllo su quale livello di scala viene applicato, ma se le dimensioni di uscita non corrispondono alla dimensione di selezione, allora il contenuto della zona selezionata può essere ritagliata o la registrazione può mostrare aree al di fuori dell'area selezionata:

- A meno di 100% zoom, testo e immagini appariranno più piccoli nella registrazione che sullo schermo.
- A 100% zoom, testo e immagini appariranno della stessa dimensione nella registrazione che sullo schermo.
- A più di 100% zoom, testo e immagini appariranno più grandi nella registrazione che sullo schermo.

Impostazioni dispositivo fotocamera

Debut consente all'utente di modificare il fotogramma di ingresso ogni volta che la fotocamera lo consente intrinsecamente. Ad esempio, per ingrandire la fotocamera (se la fotocamera lo supporta), è sufficiente andare su Opzioni >> Scheda Video >> Impostazioni dispositivo... (Per Webcam o Dispositivo di acquisizione) >> Scheda Controllo videocamera e spostare il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Video Proc Amp

Queste proprietà ogni volta che sono supportate controllano la qualità del frame di input

- Luminosità
- Contrasto
- Hue
- Saturazione
- Nitidezza
- Gamma
- Bilanciamento del bianco
- Composizione retroilluminazione
- Guadagno
- ColorEnable
- Frequenza PowerLine(Anti Flicker)

Controllo fotocamera

Queste proprietà sono legate al controllo delle videocamere

- Ingrandimento: controlla l'impostazione dello zoom di una fotocamera
- Messa a fuoco: controlla l'impostazione della messa a fuoco di una fotocamera
- Esposizione: controlla il tempo di esposizione digitale di una telecamera
- Aperture(Iris): controlla l'impostazione dell'apertura di una fotocamera
- Pan: controlla l'impostazione della panoramica di una videocamera
- Inclinazione: controlla l'inclinazione di una fotocamera
- Rotolo: controlla l'impostazione di rotazione di una telecamera
- Compensazione della luce bassa

Nota: se non viene rilevato alcun suono sul dispositivo esterno. Controlla l'audio del tuo sistema per confermare che il tuo dispositivo sia collegato correttamente a Windows oppure puoi aprire il Mixer del volume dall'icona dell'altoparlante per verificare se il tuo dispositivo è nell'elenco.

Un'altra soluzione consiste nel fare quanto segue:

- Apri Impostazioni audio / Impostazioni correlate / Pannello di controllo audio / Scheda registrazione / Linea / Proprietà / Scheda Ascolta / Seleziona "Ascolta questo dispositivo"
- Se sopra ancora non funziona, è necessario un adattatore da RCA a 3 mm. Collegare il connettore bianco/rosso alla fotocamera, quindi collegarlo tramite il computer. Se si utilizza una sorgente mono, il connettore bianco è l'audio.

Acquisizione Veloce

Acquisizione Veloce può essere utilizzato per acquisire un'applicazione che necessita energia extra, come un gioco moderno. Se stai giocando ad un videogame che utilizza tanta energia del tuo computer e vuoi migliorare la qualità del video registrato, prova

Acquisizione Veloce **Acquisizione Veloce**.

- **Acquisizione Veloce** si trova nell'elenco a discesa di **Registra Schermo** , ubicato sotto lo schermo di anteprima.

Si prega di notare che il sovraccarico della CPU sarà minimo, ma la dimensione del file del video sarà grande.

Modalità acquisizione gioco

Debut rileverà automaticamente se il gioco è in esecuzione in modalità schermo intero e comincerà la **modalità Acquisizione gioco**. Notare che se la registrazione è iniziata prima che il gioco sia iniziato, una nuova registrazione sarà creata.

Taglia la tua registrazione

Se si desidera tagliare e rimuovere parti di una registrazione, è sufficiente aprire la registrazione facendo clic sul menu File e scegliendo "Gestisci registrazioni" dal menu a discesa. In alternativa, puoi anche accedervi usando il tasto di scelta rapida Ctrl + L.

Una volta aperta la finestra pop-up del gestore di registrazione, seleziona semplicemente il file che desideri tagliare tra gli elenchi. Quindi, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona "Taglia ..." opzione. Dovrebbe aprire un mini player che mostra il video registrato.

Vedrai due marcatori in corrispondenza della funzione di taglio. Con l'indicatore rosso che rappresenta l'inizio di ritaglio e l'indicatore blu che rappresenta l'estremità di ritaglio.

Puoi trascinare questi marcatori manualmente lungo la timeline del video registrato.

Ci saranno anche visualizzazioni di timestamp nella parte inferiore della finestra pop-up che mostra dove si trova attualmente il cursore, dove si trova il marcatore Trim Start e dove si trova il marcatore Trim End. È possibile utilizzarli per perfezionare ulteriormente la precisione del taglio della clip registrata.

Dopo aver completato il taglio della clip, fai semplicemente clic sul pulsante Salva.

Esportare una registrazione in un file audio

Per esportare una registrazione come file audio, aprire l'elenco RegISTRAZIONI. Seleziona Gestisci regISTRAZIONI dal menu File o utilizza la scorciatoia Ctrl + L.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla registrazione desiderata come file audio. Dal menu di scelta rapida, selezionare Estrai audio come, quindi selezionare da . FLAC, .MP3 o .WAV. Nella finestra di dialogo Salva audio con nome visualizzata, immettere il nome del file audio e selezionare il percorso in cui salvare il file. Fare clic su Salva per completare il processo.

Suite di NCH Software

Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software. È possibile vedere un set di prodotti per tipo quali Audio, Video e così via e visualizzare il prodotto. Da lì puoi provare il prodotto il quale verrà scaricato e installato in modo che tu possa provarlo. Se hai già installato il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà lanciato per te.

C'è anche un elenco di caratteristiche per i prodotti nella categoria. Fai clic su una funzionalità, ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.

Ricerca

Cerca nel nostro sito Web i prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave digitata.

Scopri di più sul nostro software

Sfoggia il nostro sito web per ulteriore software.

Iscriviti alla nostra newsletter

Puoi iscriverti alla nostra newsletter per gli annunci di nuove uscite e sconti. Può essere rimossa facilmente in qualsiasi momento.

Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto

Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti.

Il Processo di Autorizzazione Google su Windows XP e Vista

Sono necessari ulteriori passaggi per dare Debut l'autorizzazione al caricamento su Google Drive e/o YouTube quando si esegue Windows XP o Windows Vista:

1. Fare clic su **Autorizza...** in the {Authorization} **Autorizzazione** .
2. Nella pagina Web che si apre, accedere all'account di Google, se richiesto
3. Conferma di autorizzare Debut ad accedere alle funzionalità richieste.
4. Copiare il **Codice di Autorizzazione** fornito da Google e incollarlo nel **Conferma autorizzazione** in Debut.
5. Fare clic su **Pronto** per confermare che l'autorizzazione è completata.

Condizioni della licenza software

Il nostro obiettivo è che ogni utente abbia un'esperienza positiva con il nostro software. Lo offriamo sulla base del fatto che l'utente accetti il nostro contratto di licenza di utente finale (EULA).

Il presente EULA limita la nostra responsabilità ed è disciplinato da un accordo di arbitrato e un accordo di sede. Si prega di leggere qui di seguito in quanto questi termini influenzano i diritti dell'utente.

1. I diritti di autore del software e di qualsiasi elemento audio o video in dotazione con tale software appartengono a NCH Software e a tutti coloro indicati nella casella Informazioni. Tutti i diritti sono riservati. L'installazione del software e di qualsiasi altro software fornito con esso o installato su richiesta del software stesso, inclusi i tasti di scelta rapida e le cartelle del menu di avvio, è concessa su licenza esclusivamente in conformità con questi termini. Questi diritti d'autore non si applicano ad alcun lavoro creativo fatto da te, l'utente.

2. Installando, utilizzando o distribuendo il software, l'utente, per proprio conto e per conto del proprio datore di lavoro o principale, accetta questi termini. In caso di disaccordo con una qualsiasi delle seguenti condizioni, non utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire o installare questo software; restituirlo presso il punto d'acquisto entro 14 giorni per ricevere un rimborso completo.

3. Questo software e tutti i file, dati e materiali allegati, sono distribuiti "così come sono" e senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge. Se si intende fare affidamento su questo software per scopi di importanza critica, è necessario testare a fondo il software prima di utilizzarlo, installare sistemi ridondanti e assumersi ogni rischio.

4. Non ci riterremo responsabili per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo software tra cui, senza limitazione, danni e perdite particolari, incidentali o consequenziali. La richiesta di risarcimento nei nostri confronti per qualsiasi reclamo si limita al rimborso completo della cifra pagata per il software.

5. Non utilizzare il software qualora fosse presente il rischio che eventuali malfunzionamenti dello stesso possano comportare lesioni fisiche o decesso. Non utilizzare questo software se non si eseguono backup del computer regolarmente o non si hanno software antivirus o firewall installati sul computer, o se si mantengono dati riservati in formato non criptato sul computer. Accetti di risarcirci da qualsiasi pretesa relativa a tale uso.

6. È possibile copiare o distribuire il file d'installazione di questo software nella sua forma completa e inalterata ma non è possibile, in nessuna circostanza, distribuire alcuno dei codici di registrazione del software in relazione ad alcuno dei nostri programmi senza un'autorizzazione scritta. Qualora venga distribuito un codice di registrazione del software, sarà richiesto il pagamento dell'intero prezzo di acquisto per ciascun luogo o postazione in cui avviene l'uso non autorizzato.

7. L' utilizzo di statistiche raccolte dal software è soggetto alla dichiarazione di Privacy di NCH Software che consente di effettuare la raccolta automatica anonima di statistiche sull'utilizzo in circostanze limitate.

8. Scelta della Legge. Se si risiede negli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software, Inc, una società statunitense, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del Colorado. Se si risiede in qualsiasi parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software Pty Ltd, società australiana, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del Territorio della Capitale Australiana. Tali tribunali hanno giurisdizione continua ed esclusiva su eventuali controversie tra utente e noi, a prescindere dalla natura della controversia.

9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:

Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva: Se si risiede negli Stati Uniti, NCH Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui:

<https://www.nch.com.au/general/legal.html>. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA.

Riferimenti alle schermate - Sovrapposizione Camera

Questa funzionalità consente di aggiungere la sovrapposizione di una camera sopra il video di output.

Applica la Sovrapposizione Camera ai Video

Per applicare una sovrapposizione sul video corrente, fai clic su **Strumenti -> Sovrapposizione Camera**, un pannello laterale sarà visualizzato sulla destra dell'anteprima. Spunta la casella **Attiva**.

In questo pannello sarà possibile cambiare le seguenti impostazioni:

- **Camera:** In questo elenco a discesa è possibile selezionare la webcam come fonte video per la sovrapposizione.
- **Formato:** L'elenco a discesa contenente tutti i formati di risoluzione, fotogrammi per secondo e pixel che la tua camera supporta.
- **Impostazioni Camera:** Fare clic per aprire un dialogo di settaggi specifici della camera, fornito dalla casa produttrice della camera.
- **Impostazioni Microfono:** Fare clic per aprire il dialogo **Opzioni -> Audio**, dove è possibile selezionare la sorgente audio dalla quale registrare.
- **Allineamento:** Utilizzare questi pulsanti radio per specificare dove la sovrapposizione è posta sul quadrante di output.
- **Dimensioni:** Specificare le dimensioni della sovrapposizione come percentuale delle dimensioni del quadrante di output.
- **Margine:** Specificare le dimensioni del margine tra la sovrapposizione e il bordo del quadrante di output come percentuale delle dimensioni del quadrante di output.

Riferimenti alle schermate - Autorizzazione Flickr

Prima di poter caricare i video sull'account Flickr, è necessario completare l'autorizzazione Flickr.

- Fare clic su **Autorizza...** .
- nella pagina Web che si apre e accedere a Flickr.
- Confermare che si consente a Debut di caricare i video sul proprio account Flickr.
- Chiudere la pagina Web e tornare a Debut.
- Fare clic su **Pronto** per confermare che l'autorizzazione è completata.

Riferimenti alle schermate - Controllo account utente

Per acquisire il prompt di Controllo dell'account utente senza visualizzare una schermata nera, è necessario modificare le impostazioni di Controllo dell'account utente per disabilitare il desktop protetto.

Riferimenti alle schermate - Video anteprima

La finestra di dialogo Anteprima ha cinque pulsanti:

- **Ritorna all'inizio (Home):** Facendo clic su questo pulsante verrai riportato all'inizio del video. È come un riavvolgimento istantaneo all'inizio del tuo video.
- **Passo indietro (Sinistra):** Facendo clic su questo pulsante ti porterà un poco indietro nel video. È come premere "Rewind" sul tuo riproduttore video, e premere "Pause" immediatamente.
- **Riproduci/Pausa (Spazio):** Questo pulsante è simile I pulsanti Riproduci/Pausa su di un lettore video. Cliccando Riproduci inizierà la riproduzione del video, mentre ripremendolo metterà il video in Pausa.
- **Passo Avanti (Destra):** Facendo clic su questo pulsante ti porterà un poco avanti nel video. È come premere "Avanzamento -veloce" sul tuo riproduttore video, e premere "Pausa" immediatamente.
- **Vai alla fine (End):** Facendo clic su questo pulsante verrai portato alla fine del video. È come un salto in avanti istantaneo alla fine del tuo video.

Sotto il video c'è una sequenza temporale (timeline). È possibile fare clic su qualsiasi posizione sulla timeline per andare immediatamente al quel tale momento del video. È come riavvolgere o saltare avanti istantaneamente fino a trovare quella posizione nel filmato. È inoltre possibile trascinare la linea cursore rossa sulla timeline per guardare il video riavvolgersi o saltare in avanti a tuo piacimento.

Vi sono 3 modalità di anteprima disponibili:

- **Adatta alla finestra:** Questa è la modalità predefinita. Il Video è ridimensionato per essere adattato all'area di anteprima. Dopo aver selezionato questa modalità e se la finestra è più corta dell'altezza predefinita, l'altezza della finestra viene aumentata per incontrare il valore predefinito. La modalità passa automaticamente a questa opzione una volta che la finestra viene ridimensionata (es: trascinando un bordo della finestra).
- **Adatta allo Schermo:** La finestra è allungata per riempire l'area disponibile nello schermo e il video è ridimensionato per essere adattato all'area di anteprima.
- **Dimensioni Effettive:** La finestra è ridimensionata così che l'area di anteprima coincida con le dimensioni effettive del video. Se le dimensioni del video sono maggiori dell'area disponibile (es: video a 1080p in uno schermo a 720p) allora la modalità passerà automaticamente alla modalità **Adatta allo Schermo**.

per attivare o disattivare la modalità schermo pieno.

Riferimenti dello schermo - Color Picker Dialog

Finestra di dialogo Selettore colore

Il selettore colore è diviso in più parti, con diversi modi disponibili per scegliere un colore:

Regolazione visiva del colore

La metà superiore della finestra di dialogo è costituita da 2 caselle colorate, una che consente di selezionare qualsiasi punto in un quadrato di 256 x 256 e l'altra che funziona come un lungo cursore. I colori visualizzati in queste due caselle dipendono dal pulsante di opzione selezionato (vedere di seguito), ma in tutti i casi la posizione del dispositivo di scorrimento cambierà i colori disponibili nella casella quadrata. Qualunque sia il punto selezionato in quella casella quadrata è il colore selezionato.

Regolazione da RGB o HSV

Sotto la casella colorata quadrata, c'è una serie di 6 opzioni (1 ciascuna per tonalità, saturazione, valore, rosso, verde e blu) che contengono ciascuna un pulsante di opzione, un dispositivo di scorrimento e un controllo numero verso l'alto. Se è selezionato uno dei 3 pulsanti di opzione HSV, tale valore sarà rappresentato dal dispositivo di scorrimento visivo (vedere sopra) mentre gli altri due valori saranno gli assi della casella di colore quadrato. I controlli funzionano allo stesso modo se è selezionato uno dei pulsanti di opzione RGB. È inoltre possibile regolare questi valori con i cursori forniti accanto alle etichette, nonché i controlli su/giù accanto ai dispositivi di scorrimento. Qualsiasi regolazione di questi valori aggiornerà i controlli visivi e qualsiasi regolazione di tali controlli visivi aggiornerà questi valori.

Colore selezionato

Il colore selezionato viene visualizzato a destra dei controlli RGB e HSV. La casella viene divisa in diagonale, con la sezione superiore sinistra denominata Nuovo (il colore che si sta creando) e la sezione in basso a destra denominata Corrente (il colore già esistente e continuerà a essere selezionato se si annulla la finestra di dialogo). Sotto che è il valore esadecimale del colore selezionato (è anche possibile immettere qualsiasi valore esadecimale valido per aggiornare il colore selezionato). C'è un pulsante contagocce a destra del colore selezionato che ti permetterà di impostare il colore selezionato campionando in qualsiasi punto del desktop.

Tavolozza dei colori definita dall'utente

Nella parte inferiore della finestra di dialogo troverai una serie di 12 rettangoli colorati accanto a un pulsante intitolato Imposta su campione. Questi comprendono la tavolozza dei colori definita dall'utente e consentono di creare e salvare (questi persisteranno anche quando Debut is chiuso) i propri colori personalizzati. Per impostare il colore di un campione, selezionatelo facendo clic su di esso. Quindi scegliere il colore desiderato e infine fare clic sul pulsante Imposta su swatch. È quindi possibile caricare uno qualsiasi dei colori salvati semplicemente facendo clic su quel campione.

Riferimenti dello schermo - Watermark

Questa funzione consente di creare una filigrana sull'output del video live.

Applica filigrana ai video Selezionare questa opzione se si desidera applicare la filigrana ai video.

File immagine Specificare il percorso al file che si desidera utilizzare come filigrana e personalizzare la filigrana per ottenere l'aspetto desiderato sul video.

Opacità Permette di scegliere il livello di opacità della filigrana. L'intervallo va da 0 - assolutamente trasparente - a 100 - sovrascrive completamente l'immagine di fondo.

Mantieni proporzioni Mantiene le proporzioni iniziali dell'altezza e della larghezza della foto filigranata.

Dimensione e posizione in percentuale dello schermo Scegliere questa opzione per personalizzare l'aspetto della filigrana sul video.

- **Allineamento orizzontale:** Consente di posizionare la filigrana a sinistra, a destra o al centro del video.
- **Allineamento verticale:** Consente di posizionare la filigrana in basso, in alto o al centro del video.
- **Ridimensiona:** Permette di specificare la larghezza della filigrana in termini di percentuale (%) (rispetto alle dimensioni della schermata del video).
- **Percentuale di margine della filigrana:** Permette di specificare la larghezza del margine della filigrana in termini di percentuale (%) (rispetto alle dimensioni della schermata del video).

Dimensione e posizione in pixel Scegliere questa opzione per ottimizzare l'aspetto della filigrana sul video. È possibile specificare le dimensioni e posizionare la filigrana in modo esatto sulla schermata del video.

- **Larghezza:** Permette di definire la larghezza della filigrana in pixel.
- **Altezza:** Permette di definire l'altezza della filigrana in pixel.
- **Posizione orizzontale:** Consente di definire la coordinata X dell'angolo superiore sinistro dell'immagine filigranata.
- **Posizione verticale:** Consente di definire la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell'immagine filigranata.

Riferimenti dello schermo - GIF Encoding Settings

Cicli

Selezionare per fare in modo che il GIF si ripeta all'infinito.

Riferimenti dello schermo - Scheduler

L'utilità di pianificazione consente di impostare Debut per avviare l'acquisizione video a una data e un'ora prestabilite. Aprire l'utilità di pianificazione facendo clic sul pulsante Pianifica sulla barra degli strumenti dell'interfaccia principale. Dall'Utilità di pianificazione è possibile aggiungere nuove pianificazioni di registrazione o gestire pianificazioni di registrazione create in precedenza.

Per aggiungere una nuova pianificazione di registrazione, fare clic sul pulsante Aggiungi. Apparirà quindi la finestra Registrazione pianificata. Qui, dovrai dare un nome al tuo programma (ad esempio, Notizie locali), selezionare il dispositivo di acquisizione da cui desideri acquisire (webcam, dispositivo, rete o schermo) e impostare Debut per registrare in una data prestabilita, in un giorno specifico della settimana o ogni giorno in un determinato momento. Quando la registrazione pianificata è impostata su attiva, Debut inizierà automaticamente l'acquisizione alla data e all'ora impostate.

La registrazione può anche essere avviata se Debut non è in esecuzione all'ora pianificata. In questo caso, Debut verrà avviato automaticamente dal sistema. Non devi preoccuparti di eseguire Debut all'ora pianificata, basta aggiungere un'attività pianificata e mantenere il computer acceso. (Assicurarsi che il sistema sia connesso con lo stesso account utilizzato per impostare le registrazioni di pianificazione)

Aggiungi...

Fare clic sul pulsante Aggiungi per creare una nuova registrazione programmata.

Modifica...

Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le impostazioni della pianificazione delle registrazioni selezionata dall'elenco delle registrazioni pianificate.

Elimina

Fare clic sul pulsante Elimina per eliminare la pianificazione delle registrazioni selezionata dall'elenco delle registrazioni pianificate.

Riferimenti dello schermo - Scheduled Recording

Nella finestra Registrazione programmata è possibile creare una nuova registrazione programmata o modificare una registrazione esistente. Per trovare questa finestra, fare clic sull'icona Pianifica della barra degli strumenti, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi per creare una nuova pianificazione oppure selezionare una pianificazione esistente e fare clic su Modifica per modificare le impostazioni della pianificazione. Dalla finestra di dialogo Registrazione programmata è possibile specificare il nome e il tipo della registrazione, il dispositivo di audio input, la pianificazione e se la pianificazione è attiva o meno.

Alcune modalità di risparmio energetico di Windows potrebbero influire sulle registrazioni pianificate. Anche se Debut è in grado di risvegliare il computer dalla modalità sospensione per avviare una registrazione programmata, non è in grado di bypassare eventuali password da dover inserire.

Per modificare queste impostazioni seguire le procedure seguenti in base al sistema operativo utilizzato.

- **Windows XP:** Aprire il **Pannello di Controllo** e selezionare **Opzioni risparmio energia**. Nella scheda **Avanzato** deselezionare l'opzione *"Richiedi la password quando il computer esce dallo standby"*.
- **Windows Vista, 7, 8 e 8.1:** Aprire il **Pannello di Controllo** e selezionare **Opzioni risparmio energia**. Fare clic su **Richiedi password alla riattivazione** dalla colonna sinistra e selezionare *"Non richiedere la password"*.
- **Windows 10:** Fare clic sull'icona a bandierina di Windows nell'angolo in basso a sinistra e fare clic sull'icona ad ingranaggio per aprire il dialogo **Impostazioni per Windows**, fare clic su **Conti**. Sulla colonna sinistra selezionare **Opzioni di accesso**, nella sezione **Richiedi di accesso** selezionare *"Mai"* dall'elenco a discesa.

Attivo

La registrazione verrà programmata solamente se questa casella è spuntata.

Pianifica

Selezionare l'ora d'inizio e di fine della registrazione, e se la registrazione dovrà avvenire una sola volta, ogni giorno o in certi giorni della settimana.

Sorgente

Selezionare il dispositivo audio dal quale si desidera eseguire l'acquisizione.

Audio

Selezionare il dispositivo audio dal quale si desidera eseguire l'acquisizione.

Riferimenti dello schermo - Video Options: Device Output

È possibile cambiare le impostazioni di output del video acquisito.

Ridimensiona Video

È possibile ridimensionare il video di output a una dimensione personalizzata oppure selezionandone una dalle preimpostazioni predefinite. Per usare una dimensione personalizzata, è sufficiente inserire la larghezza e l'altezza desiderate e fare clic su OK.

È possibile ritagliare o ridurre/allargare il video delle dimensioni selezionate.

Le proporzioni della sorgente originale possono anche essere conservate, in questo caso la larghezza e l'altezza vengono regolate automaticamente.

Modifica il Framerate

È possibile limitare la frequenza fotogrammi del video di output. Ciò può aiutare a ridurre la domanda di CPU richiesta per codificare il video.

Tenere presente che i formati MPG, DV e PSP hanno impostazioni fisse per la frequenza fotogrammi:

.mpg = 23,98 fps

.mpg = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps

PSP = 29,97 fps

Abilita Time-lapse

È possibile utilizzare Debut per registrare un video a ripresa temporizzata lunga. Un esempio di questo effetto si ha quando si guardano le nuvole muoversi nel cielo.

Questa funzionalità funziona insieme alla frequenza fotogrammi: È possibile elaborare la lunghezza del video di output utilizzando questa formula:

$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_seconds} / \text{seconds_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$
$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_minutes} / \text{minutes_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$
$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_hours} / \text{hours_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$

Se recording_time_in_yyy è la lunghezza della registrazione effettiva, yyy_per_1frame_captured è l'impostazione "Acquisisci un frame ogni" frame_rate è l'impostazione "Frequenza fotogrammi" ed è l'operatore di divisione

Ad esempio, se la frequenza fotogrammi è 30 e l'impostazione ripresa temporizzata è di 1 secondo a fotogramma, il video di output sarà di 2 secondi per minuto di registrazione (quindi $60 / 1 / 30 = 2$). Ma se la frequenza fotogrammi è 15 e la ripresa temporizzata è di 4 secondi per fotogramma, il video di output sarà di 1 per minuto di registrazione (quindi $60 / 4 / 15 = 1$).

Riferimenti dello schermo - Video Options: Network Output

È possibile cambiare le impostazioni di output del video acquisito.

Ridimensionamento del video:

È possibile ridimensionare il video di output a una dimensione personalizzata oppure selezionandone una dalle preimpostazioni predefinite. Per usare una dimensione personalizzata, è sufficiente inserire la larghezza e l'altezza desiderate e fare clic su OK.

È possibile ritagliare o ridurre/allargare il video delle dimensioni selezionate.

Le proporzioni della sorgente originale possono anche essere conservate, in questo caso la larghezza e l'altezza vengono regolate automaticamente.

Cambia frequenza fotogrammi:

È possibile limitare il frame rate dell'output video. Ciò potrebbe aiutare a ridurre le esigenze della CPU richieste per la codifica video. Tuttavia, limitare il frame rate a valori più bassi potrebbe risultare in fotogrammi pixellati e/o fotogrammi vuoti.

Tenere presente che i formati MPG, DV e PSP hanno impostazioni fisse per la frequenza fotogrammi:

.mpg = 23,98 fps

.mpg = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps

PSP = 29,97 fps

Abilita ripresa temporizzata:

È possibile utilizzare Debut per registrare un video a ripresa temporizzata lunga. Un esempio di questo effetto si ha quando si guardano le nuvole muoversi nel cielo.

Questa funzionalità funziona insieme alla frequenza fotogrammi: È possibile elaborare la lunghezza del video di output utilizzando questa formula:

$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_seconds} / \text{seconds_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$
$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_minutes} / \text{minutes_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$
$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_hours} / \text{hours_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$

Se recording_time_in_yyy è la lunghezza della registrazione effettiva, yyy_per_1frame_captured è l'impostazione "Acquisisci un frame ogni" frame_rate è l'impostazione "Frequenza fotogrammi" ed è l'operatore di divisione

Ad esempio, se la frequenza fotogrammi è 30 e l'impostazione ripresa temporizzata è di 1 secondo a fotogramma, il video di output sarà di 2 secondi per minuto di registrazione (quindi $60 / 1 / 30 = 2$). Ma se la frequenza fotogrammi è 15 e la ripresa temporizzata è di 4 secondi per fotogramma, il video di output sarà di 1 per minuto di registrazione (quindi $60 / 4 / 15 = 1$).

Riferimenti dello schermo - Video Options: Screen Output

È possibile cambiare le impostazioni di output del video acquisito.

Ridimensionamento del video:

È possibile ridimensionare il video di output a una dimensione personalizzata oppure selezionandone una dalle preimpostazioni predefinite. Per usare una dimensione personalizzata, è sufficiente inserire la larghezza e l'altezza desiderate e fare clic su OK.

Le proporzioni della sorgente originale possono anche essere conservate, in questo caso la larghezza e l'altezza vengono regolate automaticamente.

Limite velocità fotogramma:

È possibile limitare il frame rate dell'output video. Ciò potrebbe aiutare a ridurre le esigenze della CPU richieste per la codifica video. Tuttavia, limitare il frame rate a valori più bassi potrebbe risultare in fotogrammi pixellati e/o fotogrammi vuoti.

Tenere presente che i formati MPG, DV e PSP hanno impostazioni fisse per la frequenza fotogrammi:

.mpg = 23,98 fps

.mpg = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps

PSP = 29,97 fps

Abilita ripresa temporizzata:

È possibile utilizzare Debut per registrare un video a ripresa temporizzata lunga. Un esempio di questo effetto si ha quando si guardano le nuvole muoversi nel cielo.

Questa funzionalità funziona insieme alla frequenza fotogrammi: È possibile elaborare la lunghezza del video di output utilizzando questa formula:

$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_seconds} / \text{seconds_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$
$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_minutes} / \text{minutes_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$
$$\text{output_length_in_seconds} = \text{recording_time_in_hours} / \text{hours_per_1frame_captured} / \text{frame_rate}$$

Se recording_time_in_yyy è la lunghezza della registrazione effettiva, yyy_per_1frame_captured è l'impostazione "Acquisisci un frame ogni" frame_rate è l'impostazione "Frequenza fotogrammi" ed è l'operatore di divisione

Ad esempio, se la frequenza fotogrammi è 30 e l'impostazione ripresa temporizzata è di 1 secondo a fotogramma, il video di output sarà di 2 secondi per minuto di registrazione (quindi $60 / 1 / 30 = 2$). Ma se la frequenza fotogrammi è 15 e la ripresa temporizzata è di 4 secondi per fotogramma, il video di output sarà di 1 per minuto di registrazione (quindi $60 / 4 / 15 = 1$).

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Video

Webcam / Dispositivo di acquisizione

Se si è installato più di una webcam o dispositivo di acquisizione, è possibile selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare per la registrazione. È possibile anche selezionare il formato di output e il dispositivo di input desiderati.

Selezionare l'opzione "Adatta il video su widescreen" per forzare la modalità 16x9.

Selezionare l'opzione "Deinterlaccia video" per deinterlacciare i fotogrammi.

Se l'audio e il video sono asincroni nelle registrazioni effettuate con Debut, provare a deselezionare l'opzione "Usa i timestamp del fotogramma originale".

È possibile modificare le impostazioni intrinseche dell'immagine e della fotocamera su un dispositivo di acquisizione video utilizzando il pulsante [Impostazioni dispositivo...](#)

Note: Debut non supporta le telecamere DV. Utilizzare [VideoPad](#) o [Golden Videos](#) per acquisire video dalle telecamere.

Camera di rete È possibile selezionare la camera di rete con l'URL, il nome utente e la password. È possibile includere la porta nell'URL. I 10 URL più recenti saranno conservati nella casella combinata. È possibile eliminare l'URL dalla casella selezionandola, cancellandola dalla casella e premendo il pulsante OK.

Acquisizione video

Selezionare questa opzione per registrare i video dal desktop. È possibile selezionare una parte o tutto il desktop utilizzando la finestra di dialogo [Strumento di selezione](#).

Se si dispone di più monitor, è possibile spostare la finestra di Debut nel monitor che non quello di registrazione. Ad esempio, è possibile selezionare il monitor primario come monitor di registrazione e spostare la finestra di Debut sul monitor secondario, in modo da attivare il video di anteprima.

Selezionare l'opzione "Carica ultima selezione" per caricare l'ultimo rettangolo di selezione all'avvio di Debut. Deselezionare per caricare l'intero desktop.

Utilizza la barra di scorrimento "Limita Frame rate" per selezionare un frame rate più basso (FPS) se il tuo computer è lento. Tuttavia, limitare il frame rate a valori più bassi potrebbe risultare in fotogrammi pixelati e/o fotogrammi vuoti.

Selezionare l'opzione "Applicare rampa gamma" per usare la rampa gamma del dispositivo durante la registrazione a schermo intero. Questa opzione è disabilitata per default perché richiede maggiore potenza di elaborazione.

Notare: Utilizzando Debut con privilegi di amministrazione potrebbe causare problemi di grafica durante la registrazione di software di terza parte.

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Audio

Microfono

Selezionare questa opzione per acquisire l'audio da un dispositivo microfono.

Altoparlanti

Se questa casella è spuntata, sarà possibile selezionare il metodo che Debut userà per acquisire il sistema audio:

- **Driver Filtra** Selezionando questa opzione Debut installerà un componente che registrerà l'audio che il sistema produce.

Note:

- per registrare l'audio da un'altra applicazione, Debut deve essere lanciato prima dell'altra applicazione. Ad es, per registrare l'audio da un lettore multimediale, è necessario lanciare prima Debut, quindi il lettore multimediale.
- In Windows XP, Debut deve essere installato ed eseguito come amministratore per abilitare questa funzione.
- **MMDevice (Non disponibile su Windows XP)**

Selezionando questa opzione Debut utilizzerà interfacce Windows per acquisire l'audio prodotto da altre applicazioni.

Note:

- Se si desidera registrare un'applicazione che dispone di privilegi di amministratore Debut non sarà in grado di registrare audio da essa a meno che anche Debut sia avviato con i privilegi di amministratore.

Clic del mouse

Usare questa opzione per registrare un suono quando si fa clic con il mouse nel vide out output. Il suono viene registrato anche se non viene trovato alcun dispositivo nel sistema. Questa opzione è disponibile solo se la schermata è selezionata per l'acquisizione.

Mostra il livello di dB solo durante la registrazione

Riduzione automatica del rumore di fondo

Utilizzare questa opzione per migliorare la qualità audio complessiva dei video registrati. L'attivazione di questa opzione elimina i rumori di fondo indesiderati, come l'elettricità statica del microfono, i suoni ambientali o le interferenze elettriche.

Tono

Con queste opzioni è possibile scegliere di riprodurre un tono quando Debut avvia o interrompe una registrazione.

In alcuni ambienti è necessario riprodurre un tono durante la registrazione. A tal fine, selezionare la casella "Riproduci tono di registrazione ogni (sec)" e inserire il numero di secondi tra i toni nella casella di modifica.

Tono registrazione all'avvio di registrazione

Abilitare questa opzione se si desidera un breve segnale acustico una volta avviata la registrazione.

Riproduci tono di interruzione quando si interrompe la registrazione

Abilitare questa opzione se si desidera un breve segnale acustico una volta interrotta la registrazione.

Riproduci tono di registrazione ogni (secondi)

Abilitare questa opzione se si desidera un segnale acustico breve ogni numero specificato di secondi.

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Output

Avvisa quando lo spazio sul disco rigido è limitato

Questa opzione consente di specificare un avviso relativo alla quantità minima di spazio disponibile sul disco rigido di un computer. Quanto la quantità di spazio libero arriva o scende al di sotto di questo livello, Debut visualizza un messaggio di avviso. Il livello predefinito di spazio libero è di 300 MB.

Cartella di destinazione

Questa opzione consente di selezionare la cartella in cui Debut esporterà i file. Per usare questa opzione, digitare la cartella in cui Debut deve salvare i file oppure utilizzare il pulsante di scorrimento alla destra per individuare la cartella.

Nome del file di output

Selezionare l'opzione "Chiedi il nome del file prima di avviare la registrazione" se si desidera selezionare un nome diverso per ogni file registrato.

Selezionare l'opzione "Usa questo formato del nome del file" se si desidera definire il nome del file prima di avviare la registrazione. I seguenti campi possono essere utilizzati nel formato Nome del file di output.

- %autonumber% - Numero a incremento automatico
- %YYYY% = Anno corrente
- %MM% = Mese corrente
- %YYYY% = Anno corrente
- %HH% = Ora corrente
- %YYYY% = Anno corrente
- %SS% = Secondo corrente

Il pulsante "Ripristina" ripristina il formato predefinito se è stato cambiato.

Il pulsante "Ripristina numero automatico" ripristina il numero di a incremento automatico successivo che deve essere usato da %autonumber% su 1.

Registrazione speculare in questa cartella

Se si dispone di un'unità di backup o si desidera effettuare il backup di tutte le registrazioni sulla rete, è possibile utilizzare questa opzione. Le registrazioni vengono trasferite solo dopo il completamento della registrazione e della compressione.

Esegui applicazione da riga di comando

Si tratta di un'opzione avanzata che permette ai professionisti IT di inviare registrazioni ad altre applicazioni. Ad esempio, per utilizzare un codec proprietario o inserire la registrazione in un database.

Se questa opzione è selezionata, dopo che Debut ha completato la registrazione del file, verrà eseguita l'applicazione specificata. L'applicazione deve essere un programma della riga di comando. Il nome del file può essere inviato come argomento utilizzando %file% che Debut sostituisce con il percorso completo del file. Ricordarsi di includere il percorso completo dell'applicazione (racchiuderlo tra ") e di racchiudere anche il %file% in ".

Un esempio potrebbe essere "C:\Program Files\MyProgram\myexe" -myoptions "%file%".

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Registra

Limite massimo del tempo di registrazione (h:mm:ss) a:

Qui è possibile specificare la durata massima della registrazione nel formato ore:minuti:secondi.

Quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione:

È possibile specificare anche se la registrazione deve interrompersi completamente ("Interrompi la registrazione") o se deve essere avviata una nuova registrazione ("Crea nuova registrazione e continua"). Se si seleziona l'ultima opzione, verrà utilizzato il nome del file in "Usa questo formato del nome del file" nel Opzioni di output.

Disabilita anteprima durante la registrazione in acquisizione schermata

È possibile disabilitare il video di anteprima per evitare l'effetto specchio per la modalità di acquisizione schermata. Se si dispone di più monitor, è possibile spostare la finestra di Debut nel monitor che non quello di registrazione.

Nascondere la finestra di Debut durante la registrazione se sta coprendo la selezione di registrazione

Se l'opzione **Riduci a icona** è selezionata, questa opzione nasconderà la finestra di Debut completamente quando comincerà l'acquisizione dello schermo e la selezione di registrazione schermo è coperta dalla finestra di Debut.

Se l'opzione **Riduci a icona sulla barra** non è selezionata, questa opzione minimizzerà la finestra di Debut alla barra attività quando comincia l'acquisizione dello schermo e la selezione di registrazione schermo è coperta dalla finestra di Debut.

Interruzione rapida dalla barra

Dai menu presenti sulla barra, è possibile avviare, mettere in pausa o interrompere la registrazione. Se questa modalità è selezionata, facendo clic con il pulsante sinistro del mouse si interrompere la registrazione.

Mostra timer del conto alla rovescia per la registrazione

Se questa opzione è selezionata, Debut visualizzerà il timer del conto alla rovescia da 3 secondi a 1 secondo prima della registrazione

Disattivare la notifica Riproduci video dopo la registrazione

Se questa opzione è selezionata, Debut non notificherà la riproduzione del video ogni volta che la registrazione è stata interrotta

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Avanzato

Controlli di dialogo mobili

Supponiamo che l'opzione Mostra i controlli mobili durante la registrazione sia selezionata. In tal caso, Debut ridurrà la sua finestra a dimensioni ridotte e mostrerà i controlli mobili durante la registrazione. Debut ha anche un'opzione per posizionare automaticamente i controlli fluttuanti al di fuori della selezione della registrazione.

Rilevamento del movimento

Abilita il rilevamento del movimento durante la registrazione in webcam, dispositivo di acquisizione o telecamera di rete

Se questa opzione è selezionata, Debut avvierà automaticamente la registrazione dopo che è stato rilevato un movimento a seconda della sensibilità. Nota: questo è applicabile solo quando si registra in una webcam, un dispositivo di acquisizione o una telecamera di rete.

Sensibilità: determina il livello di movimento rilevato per avviare la registrazione. Nota: maggiore è il valore, più sensibile è il rilevamento del movimento.

Quando interrompere la registrazione dopo l'ultimo movimento rilevato:

Ci sono due opzioni su quando interrompere la registrazione. È possibile impostare un timer in pochi secondi o interrompere immediatamente la registrazione.

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Corsore

Impostazioni cursore del mouse

Selezionare "Mostra cursore" se si vuole mostrare il cursore durante la registrazione.

Selezionare "Evidenzia cursore" se si vuole evidenziare il cursore durante la registrazione.

Quando viene selezionata questa opzione, si sarà in grado di modificare le seguenti opzioni:

- *Tipo di evidenziazione del mouse*: È possibile specificare il tipo di evidenziazione per il cursore del mouse.
 - *Cerchio di evidenziazione*: Evidenziare il cursore con un cerchio dissolvenza
 - *Cerchio solido*: Disegna un cerchio intorno al cursore
- *Raggio e colore di spostamento del mouse*: È possibile specificare il raggio di evidenziazione e il colore del movimento del mouse.
- *Raggio, colore e ritardo del clic del mouse*: È possibile specificare il raggio dell'evidenziazione, i colori e il ritardo del clic del mouse (sinistra, destra e di mezzo).
- *Opacità e levigatezza del cerchio*: È possibile specificare la percentuale di opacità e levigatezza del cerchio solido da disegnare

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Istantanee

Cartella di destinazione

Questa opzione consente di selezionare la cartella in cui Debut esporterà le istantanee. Per usare questa opzione, digitare la cartella in cui Debut deve salvare le istantanee oppure utilizzare il pulsante di scorrimento alla destra per individuare la cartella.

Nome del file di output

Selezionare l'opzione "Chiedi il nome del file prima" se si desidera selezionare un nome diverso per ogni istantanea.

Selezionare l'opzione "Usa questo formato del nome del file" se si desidera definire il nome del file prima di acquisire l'istantanea, I seguenti campi possono essere utilizzati nel formato Nome del file di output.

- %autonumber% - Numero a incremento automatico
- %YYYY% = Anno corrente
- %MM% = Mese corrente
- %YYYY% = Anno corrente
- %HH% = Ora corrente
- %YYYY% = Anno corrente
- %SS% = Secondo corrente

Il pulsante "Ripristina" ripristina il formato predefinito se è stato cambiato.

Il pulsante "Ripristina numero automatico" ripristina il numero di a incremento automatico successivo che deve essere usato da %autonumber% su 1.

Tipo di snapshot

Formato:

Selezionare il formato nel quale si desidera salvare l'istantanea.

Qualità:

Selezionare la qualità della foto. Selezionando una qualità più elevata, si avrà un file di dimensioni maggiori.

Mostra flash con lo scatto di un'istantanea

Mostra un lampo nella finestra di anteprima durante l'acquisizione di un'istantanea.

Aziona suono otturatore con l'acquisizione di un'istantanea

Riproduci il suono dell'otturatore durante l'acquisizione di un'istantanea.

Avvisa quando sovrascrivi un'istantanea esistente

Visualizza un avviso se un'istantanea sta per essere sovrascritta.

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Pianificatore

L'utilità di pianificazione consente di impostare Debut per avviare l'acquisizione video a una data e un'ora prestabilite. Aprire l'utilità di pianificazione facendo clic su Opzioni e selezionando la scheda Pianificazione. Dalla scheda è possibile aggiungere nuovi programmi di registrazione o gestire programmi di registrazione creati in precedenza.

Per aggiungere una nuova pianificazione di registrazione, fare clic sul pulsante Aggiungi. Apparirà quindi la finestra Registrazione pianificata. Qui, dovrai dare un nome al tuo programma (ad esempio, Notizie locali), selezionare il dispositivo di acquisizione da cui desideri acquisire (webcam, dispositivo, rete o schermo) e impostare Debut per registrare in una data prestabilita, in un giorno specifico della settimana o ogni giorno in un determinato momento. Quando la registrazione pianificata è impostata su attiva, Debut inizierà automaticamente l'acquisizione alla data e all'ora impostate.

La registrazione può anche essere avviata se Debut non è in esecuzione all'ora pianificata. In questo caso, Debut verrà avviato automaticamente dal sistema. Non devi preoccuparti di eseguire Debut all'ora pianificata, basta aggiungere un'attività pianificata e mantenere il computer acceso. (Assicurarsi che il sistema sia connesso con lo stesso account utilizzato per impostare le registrazioni di pianificazione)

Aggiungi...

Fare clic sul pulsante Aggiungi per creare una nuova registrazione programmata.

Modifica...

Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le impostazioni della pianificazione delle registrazioni selezionata dall'elenco delle registrazioni pianificate.

Elimina

Fare clic sul pulsante Elimina per eliminare la pianificazione delle registrazioni selezionata dall'elenco delle registrazioni pianificate.

Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Altro

Avvio e uscita

Avvia Debut all'avvio del computer

Fare clic su questa casella per fare in modo che Debut si avvii automaticamente all'avvio del computer.

Avvia automaticamente la registrazione all'avvio di Debut

Fare clic su questa casella per fare in modo che Debut cominci a registrare automaticamente all'avvio.

Disattiva l'effetto Aero all'avvio di Debut

La funzione Aero di Windows aggiunge effetti di animazione e trasparenza alle finestre ma utilizza molta CPU. Selezionando questa casella, si disattivano gli effetti Aero, liberando parte della CPU e offrendo un'acquisizione potenzialmente più veloce e fluida.

(solo Windows Vista e 7).

Sputa la casella Includi Marcatura Temporale quando Debut va in esecuzione

Seleziona questa casella per mostrare la marcatura temporale in sovrapposizione sul video mentre Debut è in esecuzione

Finestre di dialogo

Visualizza notifica quando inizia la cattura dello schermo, se Debut sarà nascosto

Se "Riduci a icona la finestra di Debut prima di avviare l'acquisizione dello schermo" è selezionato su Opzioni ~ Registra, seleziona questa casella per mostrare un avviso prima di registrare un'acquisizione dello schermo.

Visualizza notifica all'inizio dell'acquisizione schermo per passare a modalità di acquisizione veloce

Abilitare questa opzione se si desidera essere avvertiti se voler passare a modalità d'acquisizione veloce quando si sta registrando dallo schermo

Visualizza notifica con la registrazione in MPG ad alta risoluzione

Visualizza la notifica durante la registrazione in modalità Webcam o Dispositivo in formati ad alta risoluzione

Abilitare entrambe queste opzioni se si desidera essere avvisati quando si registrazione in alta risoluzione ma in scarsa qualità video.

Visualizza Nessun audio da "Abilita ripresa temporizzata" nella finestra di dialogo Opzioni video

Se questa opzione è abilitata e la casella "Abilita ripresa temporizzata" è selezionata nella finestra di dialogo Opzioni video , apparirà un promemoria relativo alla mancata registrazione audio.

Mostra la finestra di dialogo delle registrazioni quando si interrompe una registrazione

Abilitare questa opzione se si desidera far comparire la finestra di dialogo delle registrazioni dopo ogni sessione di registrazione.

Visualizza notificazione quando si sta registrando con una camera IP e frame rate basso

Attiva questa opzione se desideri essere avvertito su registrazioni con camera IP in basso frame rate

Arresta la registrazione dello schermo quando la sorgente audio non è connessa

Attiva questa opzione se si desidera arrestare qualsiasi registrazione dello schermo ogni qual volta la sorgente audio diventa non disponibile o è disconnessa